



TI-*nspire*[™]

Vejledning til installation og aktivering af software

Denne vejledning gælder TI-Nspire[™] software version 4.0. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides.

Vigtige oplysninger

Medmindre andet udtrykkeligt angives i den Licens, der følger med et program, stiller Texas Instruments ingen garantier, hverken udtrykkeligt eller underforstået, herunder men ikke begrænset til underforståede garantier om salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, for programmer eller skriftligt materiale, og Texas Instruments stiller udelukkende sådant materiale til rådighed, som det foreligger. Texas Instruments kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for særlige, indirekte, hændelige eller følgeskader i forbindelse med eller som følge af køb eller brug af dette materiale, og hele Texas Instruments' erstatningsansvar kan, uanset søgsmålets art, ikke overstige det beløb, der fremgår af programlicensen. Derudover kan Texas Instruments ikke holdes ansvarlig for nogen form for krav som følge af en anden parts brug af dette materiale.

Licens

Se hele licensen der er installeret i C:\Program Files\TI Education\<TI-Nspire™ Product Name>\license.

Apple®, Mac®, OS X®, Microsoft® Windows®, Sentinel™, og Windows Vista®, er varemærker, der tilhører deres respektive ejere.

© 2006 - 2015 Texas Instruments Incorporated

Indholdsfortegnelse

Vigtige oplysninger	2
Kom godt i gang - Installation og aktivering af TI-Nspire™-software	5
Før du begynder	5
Erhvervelse af licenser	5
Erhvervelse af TI-Nspire™-software	6
Erhvervelse TI-Admin-software	7
Fremskaffelse af properties-filer	7
Indstilling af miljøvariable for proxy-servere	8
Brug af udrulningsværktøjer	9
Installere TI-Admin Software	10
Inst-alltion af TINspire™-software	11
Installation og udrulning af softwaren	11
Aktivering af licenser	13
Aktivering af Enkelt- og Volumenlicenser	13
Aktivering af licenser til Multi-aktivering	13
Aktivering af Licenser til samtidig brug og Skolestyrede licenser	14
Bilag A: Licensstyper og -vilkår	15
Licensstyper	15
Krav til opkobling for licensstyper	17
Licensvilkår for softwarebrug	18
Bilag B: Indstillinger for properties-filen	19
Settings.properties Filindstillinger	19
Deployment.properties Filindstillinger	23
Texas Instruments support og service	27
Service og garanti	27
Indeks	29

Kom godt i gang - Installation og aktivering af TI-Nspire™-software

Denne vejledning til *TI-Nspire™ TI-software og dens installation* beskriver, hvordan du downloader, installerer og aktiverer følgende TI-Nspire™-software.

- TI-Nspire™ CX Teacher Software og TI-Nspire™ CX CAS Teacher Software
- TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software og TI-Nspire™ CX CAS Navigator™ Teacher Software
- TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software og TI-Nspire™ CAS Navigator™ NC Teacher Software
- TI-Nspire™ CX Student Software og TI-Nspire™ CX CAS Student Software
- TI-Admin software

Før du begynder

Før du går i gang med at installere softwaren, skal du løbe denne tjekliste igennem.

- Kontrollér, at din computer opfylder systemkravene. Se produktlitteraturen på education.ti.com/software/requirements.
- Kontrollér, at du har administratorrettigheder.
- For andre licenstyper end licens til Multi-aktivering skal du kontrollere, at du har en internetforbindelse. (Licensen til -Multi-aktivering kræver ikke en internetforbindelse.)
- Få licensnummer/-numre eller licensfil(er). Der henvises til *Erhvervelse af licenser* i dette kapitel.
- Kontrollér, at du har installationsprogrammet til TI-Nspire™-softwaren. I dette kapitel kan du læse om *Erhvervelse af TI-Nspire™-software*.
- Hvis du bruger en proxy-server, skal du indstille miljøvariablene, før du starter TI-Nspire™-softwaren. I kapitlet kan du læse om *Indstilling af miljøvariable for proxy-servere*.

Erhvervelse af licenser

Du kan få licenser til TI-Nspire™-software på forskellige måder afhængigt af licenstypen og købsmetoden (online eller dvd).

Ved Enkeltlicens finder du licensnummeret i e-mailen til bekræftelse eller i dvd-boksen.

For licenser af typen Volumen, Til samtidig brug, Multi-aktivering og Skolestyret skal du følge disse trin for at indløse det ibrugtagningsnummer, der skal bruges til at oprette licensnumre og licensfiler.

1. Log ind på din Software Service Center-konto på education.ti.com/go/softwarecenter.
2. Klik på **for at indløse ibrugtagningsnummeret**.
3. Skriv ibrugtagningsnummeret, du har fået i din e-mail til bekræftelse, og klik på **Indløs**.
Hjemmesiden Licensaftale bliver vist.
4. Klik på **Acceptér**.
Hjemmesiden Gennemført indløsning af ibrugtagningsnummer bliver vist.
5. Kontrollér din ordre, herunder produktnavn, licenstype og antal pladser.
6. Klik på **Administrer licensnumre**.
Hjemmesiden Administrer licensnumre bliver vist.
7. Klik på **Nyt licensnummer**, og klik derefter på **Administrer licens**.
Hjemmesiden Allokér aktiveringer bliver vist.
8. For andre licenser end licens til Multi-aktivering skal du skrive antal pladser, du vil allokere til det første licensnummer.
Hvis du for eksempel har i alt 30 pladser og vil allokere 10 pladser til hvert af disse tre licensnumre, skal du skrive 10 som det første licensnummer.
9. Skriv et kaldenavn, og klik på **Gem**.
Hjemmesiden Administrer licensnumre bliver vist med licensnummeret eller med et link til at downloade licensfilen.
10. Gentag trin 8 og 9, indtil alle pladser er allokere.

Erhvervelse af TI-Nspire™-software

Brug oplysningerne i dette afsnit til at få adgang til din TI-Nspire™-software.

Følgende installationsprogrammer er tilgængelige for TI-Nspire™-softwaren.

- Windows® .exe-installationsprogrammer til individuelle installationer
- Windows®-.msi-installationsprogrammer til brug med udrulningsværktøjer

Bemærk: Installationsprogrammet .msi er beregnet til brug med uovervåget udrulning. Dialogbokse er kun på engelsk.

- Mac® .pkg-installationsprogrammer for individuelle installationer og til brug med udrulningsværktøjer

For at få adgang til TI-Nspire™-softwaren skal du vælge en af disse muligheder:

- ▶ Hvis dit køb indeholdt en dvd, kan du finde installationsprogrammet i disse mapper:
 - For Windows® -.exe- og .msi-installationsprogrammer skal du gå til \PC-mappen.
 - For Mac®-.pkg-installationsprogrammet skal du gå til /MAC-mappen.
- ▶ Hvis du har købt en Enkeltlicens online, skal du gå til hjemmesiden, som du finder i din e-mail til bekræftelse.
- ▶ For andre licenser, som du har købt online, skal du logge ind på din Software Service Center-konto på education.ti.com/go/softwarecenter.
 - a) I menuen til venstre skal du klikke på **Produktliste**.
 - b) Navigér til din software, og klik på **Download software**.

Erhvervelse TI-Admin-software

For at erhverve TI-Admin software skal du følge disse trin.

1. Åbn en webbrowser, og log ind på din Software Service Center-konto på education.ti.com/go/softwarecenter.
2. I menuen til venstre skal du trykke på **Installation** og downloade den aktuelle TI-Admin installationsprogrammet til en midlertidig mappe på computeren med licenstjenesten.

Fremskaffelse af properties-filer

Indstillinger.properties- og udrulning.properties-filer bruges til avancerede installationer af licenser af typerne Volumen, Multi-aktivering, Til samtidig brug og Skolestyret.

For at downloade properties-filerne skal du følge disse trin.

1. Åbn en webbrowser, og log ind på din Software Service Center-konto på education.ti.com/go/softwarecenter.
2. I menuen til venstre skal du klikke på **Installation**.

3. Download `indstillinger.properties`- og `udrulning.properties`-filer, og udtræk dem i en relevant mappe på en computer.

Indstilling af miljøvariable for proxy-servere

Hvis du bruger en proxy-server, skal du indstille miljøvariable, før du kan bruge TI-Nspire™-softwaren.

Miljøvariablene forbinder til proxy-serveren og porten, så licensen kan aktiveres.

Indstilling af miljøvariable i Windows®

For at indstille miljøvariable i Windows® skal du følge disse trin.

1. Klik på **Start > Kontrolpanel > System**.
(Hvis du bruger Windows® 7 eller Windows Vista® og navigerer fra hovedvinduet i Kontrolpanel, skal du klikke på **System og sikkerhed > System**.)
Dialogboksen Systemegenskaber vises.
2. Klik på fanen **Avancerede systemindstillinger**.
3. Klik på **Miljøvariable**.
Dialogboksen Miljøvariable åbnes.
4. I området for Systemvariable skal du klikke på **Ny**.
Dialogboks Ny systemvariabel åbnes.
5. Indtast **TI.HttpsProxy** i feltet Variabelnavn.
6. I feltet Variabelværdi skal du skrive **<proxy IP address or host>:<proxy port>**.
7. Klik på **OK** for at lukke den åbne dialogboks og Kontrolpanelet.

Indstilling af miljøvariable på en Mac®

Miljøvariable på en Mac® skal angives i miljø-.plist-filen.

Variablene skal angives med følgende syntaks:

TI.HttpsProxy=<proxy IP address or host>:<proxy port>

For eksempel:

TI.HttpsProxy=www.proxyserver.com:8080

For yderligere oplysninger om indstilling af miljøvariable i miljø-.plist-filen henvises der til Apple®-dokumentationen.

Brug af udrulningsværktøjer

Du kan uovervåget fordele softwaren til computere ved at bruge forskellige udrulningsværktøjer. For vejledning om, hvordan du bruger udrulningsværktøjet, henvises der til dokumentationen om værktøjet. Texas Instruments anbefaler ikke specifikke produkter.

Hvis du har problemer med at udrulle TI-Nspire™-softwaren, skal du gå til Software Service Center på education.ti.com/go/softwarecenter eller kontakte TI-Cares på 1.800.TI.CARES eller ti-cares@ti.com.

Installere TI-Admin Software

Softwarepakken til TI-Admin omfatter følgende hjælpeprogrammer, der skal installeres på computeren med licenstjenesten for licenser af typen Til samtidig brug og Skoleadministreret:

- Guiden Aktivering til TI-Admin
- Licenstjeneste
- WlmAdmin applikation

Følg disse trin for at installere TI-Admin-software.

1. Dobbeltklik på TI-Admin-fil for at starte installationen.
Dialogboksen Velkommen til guiden Aktivering åbnes.
2. For at gennemføre installationen skal du følge vejledningen i installationsprogrammets dialogboks.

Guiden Aktivering installeres, så computeren med licenstjenesten kan aktiveres.

For nærmere oplysninger om aktivering af din licenstjeneste henvises der til afsnittet *Aktivering af Licenser til samtidig brug og Skoleadministrerede licenser* i kapitlet *Aktivering af licenser*.

Inst-alltion af TINspire™-software

For at installere og udrulle TI-Nspire™-software skal du følge den fremgangsmåde, der står angivet i dette kapitel.

Før du starter installationsproceduren bør du gennemgå kapitlet *Kom godt i gang*.

Installation og udrulning af softwaren

Hvis du bruger en licens af typen Til samtidig brug eller Skoleadministreret, skal du kontrollere, at du har installeret TI-Admin-softwaren. For yderligere oplysninger henvises der til *Installation af TI-Admin-software*.

Følg disse trin for at installere og udrulle TI-Nspire™-software.

1. Download og gem filerne `indstillinger.properties` og `udrulning.properties`. For yderligere oplysninger henvises der til *Fremskaffelse af properties-filer*.
2. Hvis du bruger en teksteditor uden formatering, såsom Notesblok i Windows® og TextEdit på en Mac®, skal du åbne `properties`-filen.
3. Idet du går ud fra beskrivelserne af valgmulighederne og de tilhørende værdier, der findes i `properties`-filen, skal du tildele de værdier, der gælder for din installation.

Bemærk: Hvis du bruger en licens af typen Til samtidig brug eller Skolestyret, skal din `properties`-fil som minimum indeholde indstillingen **licens.server** for at sikre, at computere, der kører TI-Nspire™-software, er konfigurerede til at få adgang til licenstjenesten.

For yderlige oplysninger henvises der til *Bilag B: Indstillinger for properties-fil*.

4. Gem hver `properties`-fil.
5. Udrul softwaren med den platform eller fremgangsmåde, du ønsker, eller du kan køre installationsprogrammet og følge prompterne i guiden.

Bemærk: `Properties`-filerne bør være placeret i den samme mappe som TI-Nspire™-installationsfilen (.exe, .msi eller .pkg).

Hvis en `udrulning.properties`-fil med en værdi for **licens.nummer** udrulles med TI-Nspire™-installationsprogrammet, forsøger installationsprogrammet at aktivere licensen uovervåget. Denne proces

kan tage op til 10 minutter og kræver internetadgang på kundens computer ved udrulning.

Aktivering af licenser

For at aktivere din software skal du følge de fremgangsmåder, der er beskrevet i dette kapitel.

Hvis du bruger en proxy-server til en Enkeltlicens, Volumenlicens eller Licens til samtidig brug, skal du indstille miljøvariable, inden licensen kan aktiveres. I kapitlet *Kom godt i gang* kan du læse om *Indstilling af miljøvariable for proxy-servere*.

Aktivering af Enkelt- og Volumenlicenser

Dette afsnit beskriver, hvordan du aktiverer en Enkelt- eller Volumenlicens manuelt med et licensnummer og en internetforbindelse.

1. Åbn TI-Nspire™-softwaren.

Dialogboksen Velkommen til guiden Aktivering åbnes.

2. Følg vejledningen i guiden for at gennemføre aktiveringen.

Bemærk: Hvis du kopierer licensnummeret, kan du indsætte hele tallet ved at placere din markør i det første felt til venstre og trykke på **Ctrl + V** (Mac®: **⌘ + V**).

Dialogboksen Aktivering gennemført åbnes.

3. Vælg en af disse indstillinger:

- For at starte TI-Nspire™-softwaren skal du klikke på **Næste**.
- For at afslutte guiden og bruge softwaren senere skal du klikke på **Afslut**.

Aktivering af licenser til Multi-aktivering

En licens til Multi-aktivering aktiverer softwaren gennem installation af en licensfil. Oplysninger om, hvor du skal placere licensfilen, finder du på produktsiden i Software Service Center.

Aktivering af Licenser til samtidig brug og Skolestyrede licenser

Brug oplysningerne i dette afsnit til at aktivere licenstjenesten. Når tjenesten er blevet aktiveret, er der pladser tilgængelige til brug på de computere, der kører TI-Nspire™-softwaren.

Bemærk: Hvis guiden ikke kan gennemføre aktiveringen, kan du blive bedt om at gennemføre aktiveringen ved at gå på internettet på en anden computer.

1. Vælg **Programmer > TI-værktøjer > TI Admin > Aktivér TI-software** (Windows®), eller gå til **/Applikationer**, og dobbeltklik på **TI-Admin** (Mac®).

Dialogboksen Velkommen til guiden Aktivering åbnes.

2. Følg vejledningen i guiden for at gennemføre aktiveringen.

Bemærk: Hvis du kopierer licensnummeret, kan du indsætte hele tallet ved at placere din markør i det første felt til venstre og trykke på **Ctrl + V** (Mac®: **⌘ + V**).

Dialogboksen Aktivering gennemført åbnes.

3. Vælg en af disse indstillinger:

- For at installere en anden licens skal du klikke på **Næste**.
- For at lukke guiden skal du trykke på **Afslut**.
- For at administrere pladser skal du markere afkrydsningsfeltet **Start WLMadmin** i dialogboksen Aktivering gennemført.

Bilag A: Licenstyper og -vilkår

Licenstypen og vilkårene, du har brug for, afhænger af, hvilken TI-Nspire™-software, du har købt, hvor mange brugere (pladser) du har brug for, og den fleksibilitet du har brug for til flere brugere.

Kravene til opkobling til skolens netværk og internettet afhænger af aktivering- og licenstypen.

Licenstyper

Der findes de følgende typer af TI-Nspire™-softwarelicenser.

Enkeltlicenser

En Enkeltlicens er gyldig for den TI-Nspire™-software, der er installeret på en enkelt computer. Den aktiveres, når du begynder at bruge softwaren.

Der kræves en internetopkobling for at aktivere licensen.

Mængdelicenser

En Volumenlicens er en flerbrugerlicens, der stiller TI-Nspire™-software til rådighed til brug på en pr. bruger og pr. computer basis.

Den er en enkelt licens, der administrerer en pulje af arbejdspladser, hvis antal specificeres ved køb. Puljen kan deles i flere licensnumre, såsom tre numre, der hver administrerer 10 pladser i en Volumenlicens med 30- arbejdspladser.

TI-Nspire™-softwaren er installeret på hver computer i puljen. Licensnummeret forbliver på computeren som standard og aktiveres, når TI-Nspire™-softwaren åbnes på den computer.

En internetopkobling kræves for at aktivere licensen.

Licenser til samtidig brug

En Licens til samtidig brug er et enkelt licensnummer, der installeres på computeren med licenstjenesten, der kører på TI-Admin-softwaren og anvendes til at administrere brugen af arbejdspladser.

Med en Licens til samtidig brug kan TI-Nspire™-softwaren installeres på alle skolens computere og anvendes, når en arbejdsplads er tilgængelig:

- Når en bruger åbner softwaren, henter licenstjenesten en ledig licens til brugeren.
- Når brugeren lukker softwaren, returneres licensen til puljen.

Denne proces gælder op til det maksimale antal af arbejdspladser, der blev angivet ved køb.

Der kræves en internetopkobling for at installere og aktivere TI-Admin software på computeren med licenstagningen. De computere, der kører TI-Nspire™-softwaren, skal være opkoblet til computeren med licenstagningen via skolens netværk for at administrere pladser.

Licenser til Multi-aktivering

En licens til Multi-aktivering er en flerbrugerlicens, der stiller TI-Nspire™-software til rådighed til brug på en pr. bruger og pr. computer basis.

Licensen leveres i en fil, der er placeret på et angivet sted på computere, hvor softwaren er installeret.

Filen bruges til at aktivere softwaren, og brugere modtager ikke et licensnummer.

Opkobling til internettet og skolens netværk kræves ikke for computere, der bruger TI-Nspire™-softwaren. Software kan installeres via hard-disk imaging og andre installationsmetoder.

For licensen til Multi-aktivering skal softwaren på hver computer aktiveres regelmæssigt:

- Licensen kan købes som evigtvarende (fornyelse for et nyt tidsrum uden ekstra omkostninger), eller den kan købes som et ikke-fornyeligt abonnement.
- Ved fornyelse af abonnement skabes en ny licensfil, der skal installeres til computerens kørende TI-Nspire™-software.

Skolestyrede licenser

En Skolestyret licens er en flerbrugerlicens, der stiller TI-Nspire™-software til rådighed til brug på en pr. bruger (lærer eller elev) og pr. computer basis.

Den Skolestyrede licens administreres centralt og aktiveres på computeren med licenstagningen, der er opkoblet til skolens netværk.

Når en bruger åbner softwaren, kan den køres, hvis disse krav til opkobling er opfyldt:

- Computeren er opkoblet til computeren med licenstagningen, og pladser er tilgængelige.
- Computeren er væk fra netværket, men har været opkoblet til computeren med licenstagningen inden for de sidste 30 dage.

Der kræves en internetopkobling for at installere og aktivere TI-Admin-softwaren på computeren med licenstagningen. De computere, der kører TI-Nspire™-softwaren, skal være opkoblet til computeren med licenstagningen via skolens netværk for at administrere pladser.

Software kan installeres på computere, der kører TI-Nspire™-software via hard-disk imaging og andre installationsmetoder.

For den Skolestyrede licens aktiveres licenstagningen regelmæssigt:

- Licensen kan købes som evigtvarende (fornyset for et nyt tidsrum uden ekstra omkostninger), eller den kan købes som et ikke-fornyeligt abonnement.
- Abonnementet fornyer med et nyt licensnummer, der skal aktiveres til computeren med licenstagningen.

Krav til opkobling for licenstyper

Følgende tabel sammenfatter krav til opkobling for den computer, der kører TI-Nspire™-softwaren eller softwaren til licensstyring.

Licenstype	Er internetopkobling nødvendig for aktivering?	Kan den bruges uden for netværk?	Hvor lang tid kan den være uden for netværk?
Enkelt	Ja	Ja	Fuld licensvarighed
Volumen	Ja	Ja	Fuld licensvarighed
Til samtidig brug	Kun til licenstagning	Begrænset manuel	Låneperiode (justerbar)
Multi-aktivering	Nej	Ja	Fuld licensvarighed
Skolestyrede	Kun til licenstagning	Begrænset automatisk	30 dage fra sidste gennemførte opkobling til licenstagningen

Licensvilkår for softwarebrug

For licenser er vilkårene for brug af TI-Nspire™-softwaren angivne:

- **Abonnement.** Et abonnement er gyldigt i et begrænset tidsrum. Tidsrummet kan udgøre en varighed eller defineres med en slutdato.
- **Evigtvarende licens.** En evigtvarende licens er gyldig i et ubegrænset tidsrum. Ved nogle licenstyper kan det kræves, at du regelmæssigt fornyer og genaktiverer.
- **Prøvelicens.** En prøvelicens er gyldig i prøveperioden, der er angivet i softwaren. Der kræves ikke et licensnummer .

Bilag B: Indstillinger for properties-filen

Dette bilag sammenfatter indstillingerne for filerne settings.properties og deployment.properties.

Bemærk: Kontrollér, at du downloader de nyeste properties-filer med de aktuelle indstillinger.

Settings.properties Filindstillinger

Indstilling	Accepterede værdier	Kommentar
database.path	En Unix-, UNC- eller Windows-filsti. Disse stier kan bruge miljøvariable, men fungerer ikke med tilde (~)-tegnet.	Giver administratoren mulighed for at indstille den sti, som softwaren tjekker for en database ved start. Indstilling af denne egenskab deaktiverer brugerens evne til at ændre databasestien i softwaren. Bemærk: Denne indstilling gælder kun for TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software og TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software. Bemærk: Texas Instruments anbefaler, at denne sti indstilles til en lokal filsystemsti.
prefered.hosts	Semikolon (;)-separeret over <Hostname or	Gør det muligt for administratoren at angive værten/værterne

Indstilling	Accepterede værdier	Kommentar
	IP address>:<port>	for at sende forespørgsler om klasser, når multicast er deaktiveret på netværket. Bemærk: Denne indstilling bruges kun i TI-Nspire™ Student Software og TI-Nspire™ CAS Student Software.
allow.auto.upgrade	Sand/Falsk	Når indstillingen er JA, er automatiske opdateringer til Texas Instruments-software mulige på computere, der kører TI-Nspire™-softwaren. Computer(e) får besked om tilgængelige softwareopdateringer. Brugere skal have adgang til internettet og port 80 for at få besked.
license.server	Værtsnavn eller IP-adresse	Forbinder TI-Nspire™-softwaren til computeren med licenstjenesten til licenshentning. Bemærk: IP-adressen skal være IPv4. Bemærk: Denne indstilling gælder kun for

Indstilling	Accepterede værdier	Kommentar
		licenser til samtidig brug og skolestyrede licenser.
license.server.2	Værtsnavn eller IP-adresse	Forbinder TI-Nspire™-softwaren til en sekundær computer med licenstagningen til licenshenting. Bemærk: IP-adressen skal være IPv4. Bemærk: Denne indstilling gælder kun for licenser til samtidig brug og skolestyrede licenser.
license.server.3	Værtsnavn eller IP-adresse	Forbinder TI-Nspire™-softwaren til en tredje computer med licenstagningen til licenshenting. Bemærk: IP-adressen skal være IPv4. Bemærk: Denne indstilling gælder kun for licenser til samtidig brug og skolestyrede licenser.
allow.license.borrow	Ja/Nej	Aktivér for at tillade licenslån (lokal licens), når du bruger en licens til samtidig brug med

Indstilling	Accepterede værdier	Kommentar
		aktiveret lån. Bemærk: Denne indstilling gælder kun for licenser til samtidig brug.
maks.days.borrow.license	1 - 365	Den tid (i dage) brugeren har tilladelse til at låne en licens, når der anvendes en licens til samtidig brug med aktiveret lån. Bemærk: Denne indstilling gælder kun for licenser til samtidig brug.
allow.subscription.warning	Ja/Nej	Aktivér for at give brugeren mulighed for at blive advaret om, at en licens udløber. Bemærk: Denne indstilling gælder kun for abonnementslicenser.
subscription.warning.days	1 - 31	Den tid (i dage) før, brugeren skal få besked om, at en licens udløber. Bemærk: Denne indstilling gælder kun for abonnementslicenser.
subscription.warned.already	Sand/Falsk	Aktivér for at skjule dialogboksen med

Indstilling	Accepterede værdier	Kommentar
		advarsel om udløb, der viser den tilbageværende aktive tid for en abonnementslicens. Bemærk: Denne indstilling gælder kun for abonnementslicenser.
allow.analytics	Sand/Falsk	Gør det muligt at aktivere (Sand) eller deaktivere (Falsk) den automatiske indsamling af anonyme oplysninger om brugen af produktet og dets pålidelighed. Brugeren kan, på et hvert tidspunkt, aktivere eller deaktivere analytics gennem menuen Hjælp. For automatisk at vise en dialog til brugeren under den første software-opstart, skal denne værdi være tom.

Deployment.properties Filindstillinger

Indstilling	Accepterede værdier	Kommentar
deploy.log.dir	En gyldig Unix-, UNC-	Opretter en tom fil straks efter aktivering. Filnavnet indikerer,

Indstilling	Accepterede værdier	Kommentar
	eller Windows-sti.	om den er lykkedes eller mislykkedes ved at bruge følgende format: <AppName>-<Success/Failure>-<Host name>-<Date>-<Time>.log Hvis for eksempel TI-Nspire™ CAS Teacher Software blev installeret på KlasseSkrivebord01-computeren den 15. august 2011 kl. 14.30 vil denne indtastning fremkomme: TINspireCASTeacherEdition-Lykkedes-KlasseSkribord01-20110815-1430.log
activation.log.location	En gyldig Unix-, UNC- eller Windows-sti.	Laver en detaljeret logfil over fremskridtet i aktiveringen i det angivne bibliotek.
licensnummer	Et gyldigt 31-cifres licensnummer.	Det licensnummer for TI-softwaren, der skal aktiveres på kundecomputeren. Licensnummeret bør indeholde tankestreger.
activation.time.limit	0 - 600	Når AKTIVÉR er indstillet til JA, vælger softwaren en tilfældig værdi mellem 1 og den angivne værdi til at vente inden aktiveringsforsøget og mellem forsøg. Dette forhindrer, at et stort antal klienter forsøger at kommunikere med

Indstilling	Accepterede værdier	Kommentar
		aktiveringsserveren på samme tid. Systemet forsøger automatisk at aktivere op til tre gange.

Texas Instruments support og service

Hjemmeside	education.ti.com
E-mail henvendelser:	ti-cares@ti.com
Videnbase og e-mail henvendelser	Internettet: education.ti.com/support
Internationale oplysninger	education.ti.com/international

Service og garanti

Vedrørende oplysninger om garantiens varighed og betingelser eller om produktservice, henvises der til garantierklæringen, der følger med dette produkt eller ved at kontakte den lokale forhandler/distributør af Texas Instruments

Indeks

A

aktivering	13
aktivering af licenser	13

E

Enkeltlicenser, beskrivelse og opkobling	15
erhvervelse	
licenser	5
TI-Admin-software	7
TI-Nspire™-software	6

G

guiden Aktivering,aktivering af licenser	13
--	----

I

indstillinger,properties filer	19
installerer	
TI-Nspire™-software	11
installerer-TI-Admin-software	10

K

krav	
før du går i gang med at installere	5

L

licenser	13
Enkelt	15
erhvervelse	5

krav til opkobling	17
Multi-aktivering	16
Samtidig brug	15
Skolestyrede	16
typer og vilkår for brug	15
vilkår for softwarebrug	18
Volumen	15
Licenser til Multi-aktivering, beskrivelse og opkobling	16
Licenser til samtidig brug, beskrivelse og opkobling	15
licenstyper	15

M

miljøvariable, indstilling for proxy-servere	8
--	---

P

properties filer	
indstillinger	19
proxy-servere, indstilling af miljøvariable	8

S

Skolestyrede licenser, beskrivelse og opkobling	16
---	----

T

TI-Admin-software	
erhvervelse	7
installerer	10
TI-Nspire™-software	
erhvervelse	6
installerer	11
trial license terms	18

U

udrulningsværktøjer	9
---------------------------	---

V

vilkår for abonnementslicens	18
vilkår for brug af licenssoftware	15
vilkår for evigtvarende licens	18
vilkår for prøvelicens	18
Volumenlicenser, beskrivelse og opkobling	15
værktøjer, udrulle software	9