



TI-*Nspire*[™]

Manuel d'Installation et d'activation du logiciel

Ce manuel fait référence au logiciel TI-Nspire™ version 3.2. Pour obtenir la dernière version de ce document, rendez-vous sur education.ti.com/guides.

Informations importantes

Sauf spécification contraire prévue dans la Licence fournie avec le programme, Texas Instruments n'accorde aucune garantie expresse ou implicite, ce qui inclut sans pour autant s'y limiter les garanties implicites quant à la qualité marchande et au caractère approprié à des fins particulières, liés aux programmes ou aux documents et fournit seulement ces matériels en l'état. En aucun cas, Texas Instruments n'assumera aucune responsabilité envers quiconque en cas de dommages spéciaux, collatéraux, accessoires ou consécutifs, liés ou survenant du fait de l'acquisition ou de l'utilisation de ces matériels. La seule et unique responsabilité incombe à Texas Instruments, indépendamment de la forme d'action, ne doit pas excéder la somme établie dans la licence du programme. En outre, Texas Instruments ne sera pas responsable des plaintes de quelque nature que soit, à l'encontre de l'utilisation de ces matériels, déposées par une quelconque tierce partie.

Licence

Veuillez consulter la licence complète, copiée dans
C:\Program Files\TI Education\<TI-Nspire™ Product Name>\license.

© 2006 - 2012 Texas Instruments Incorporated

Mac®, OS X®, Microsoft® Windows®, Sentinel™, et Windows Vista® sont des marques commerciales de leur propriétaire respectif.

Table des matières

Informations importantes	ii
Licence	ii
Premiers contacts.....	1
Avant de commencer	1
Obtention de licences	1
Obtention du logiciel TI-Nspire™.....	3
Obtention du logiciel TI-Admin	3
Obtention de fichiers setup.ini	4
Définition des variables d'environnement pour les serveurs proxy	4
Définition des variables d'environnement sur Windows®	4
Définition des variables d'environnement sur un Mac®	5
Utilisation d'outils de déploiement	6
Installation du TI-Admin logiciel	7
Installation du logiciel TI-Nspire™	9
Méthode de base	9
Méthode avancée	10
Activation des licences	11
Activation de la licence unique et en volume	11
Activation de licences multiactivation	11
Activation de licences simultanées et gérées par l'établissement	12
Annexe A : Types de licence et conditions d'utilisation.....	13
Types de licence	13
Licences uniques.....	13
Licences en volume	13
Licences simultanées	13
Licences multiactivation.....	14
Licences gérées par l'établissement	15
Conditions de connectivité requises pour les types de licences	15
Conditions d'utilisation du logiciel	16
Annexe B : Options du fichier setup.ini	17

Annexe C : Informations générales.....	25
Informations sur les services et la garantie TI.....	25
Index	27

Premiers contacts

Ce guide d'installation et d'activation du logiciel *TI-Nspire™* décrit la manière de télécharger, d'installer et d'activer les logiciel *TI-Nspire™* suivants.

- *TI-Nspire™ Teacher Software* et *TI-Nspire™ CAS Teacher Software*
- *TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software* et *TI-Nspire™ CAS Navigator™ Teacher Software*
- *TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software* et *TI-Nspire™ CAS Navigator™ NC Teacher Software*
- *TI-Nspire™ Student Software* et *TI-Nspire™ CAS Student Software*
- Logiciel *TI-Admin*

Avant de commencer

Avant de commencer l'installation du logiciel, passez en revue la liste de contrôle suivante.

- Vérifiez que vos ordinateurs répondent à la configuration système requise. Reportez-vous à la documentation produit sur education.ti.com.
- Vérifiez que vous disposez des privilèges d'administrateur.
- Pour les types de licence autres que les licences multiactivation, vérifiez que vous possédez une connexion Internet. (La licence multi-activation ne nécessite aucune connexion Internet.)
- Obtenez le ou les numéro(s) de licence ou le ou les fichier(s) de licence. Reportez-vous aux sections *Obtention de licences* de ce chapitre.
- Vérifiez que vous disposez du programme d'installation de *TI-Nspire™ Software*. Reportez-vous à la section *Obtention du logiciel TI-Nspire™ Software* de ce chapitre.
- Si vous utilisez un serveur proxy, définissez un environnement avant de lancer le logiciel *TI-Nspire™*. Reportez-vous à la section *Définition des variables d'environnement pour les serveurs proxy* de ce chapitre.

Obtention de licences

Les licences du logiciel *TI-Nspire™* peuvent être obtenues de différentes manières, en fonction du type de licence et de la méthode d'achat (en ligne ou DVD).

Pour les licences uniques, le numéro de licence est fourni dans l'e-mail de confirmation ou sur la pochette du DVD.

Pour les licences en volume, simultanées, multiactivation et gérées par l'établissement, suivez la procédure suivante pour utiliser le numéro de demande nécessaire à la création des numéros de licence ou des fichiers de licence.

1. Connectez-vous à votre compte de Centre de gestion de compte de logiciels sur education.ti.com/go/softwarecenter.

2. Cliquez sur **Utiliser le numéro de demande**.

3. Saisissez le numéro de demande fourni dans votre e-mail de confirmation, puis cliquez sur **Utiliser**.

La page Web Accord de licence s'affiche.

4. Cliquez sur **Accepter**.

La page Web L'utilisation du numéro de demande a abouti s'affiche.

5. Vérifiez votre commande, notamment le nom du produit, le type de licence et le nombre de postes.

6. Cliquez sur **Gérer les numéros de licence**.

La page Web Gérer les numéros de licence s'affiche.

7. Cliquez sur **Nouveau numéro de licence**, puis cliquez sur **Gérer la licence**.

La page Web Assigner les activations s'affiche.

8. Pour les licences autres que les licences multiactivation, saisissez le nombre de postes que vous souhaitez attribuer au premier numéro de licence.

Par exemple, si vous possédez 30 postes au total et que vous souhaitez assigner 10 postes à chacun des trois numéros de licence, saisissez 10 pour le premier numéro de licence.

9. Saisissez un nom, puis cliquez sur **Enregistrer**.

La page Web Gérer le numéro de licence s'affiche avec le numéro de licence ou un lien de téléchargement du fichier de licence.

10. Répétez les étapes 8 et 9 jusqu'à ce que tous les postes soient assignés.

Obtention du logiciel TI-Nspire™

Utilisez les informations de cette section pour obtenir votre logiciel TI-Nspire™.

Les programmes d'installation suivants sont disponibles pour le logiciel TI-Nspire™ :

- Programmes d'installation Windows® .exe pour les installations de base
 - Programmes d'installation Windows® .msi pour les installations avancées et l'utilisation avec des outils de déploiement
- Remarque :** Le programme d'installation .msi est conçu pour être utilisé dans des déploiements silencieux. Les boîtes de dialogues sont en anglais uniquement.
- Programmes d'installation Mac® .pkg pour les installations de base, les installations avancées et l'utilisation avec des outils de déploiement

Selectionnez l'une des options suivantes pour obtenir le logiciel TI-Nspire™ :

- ▶ Si vous avez acheté un DVD, le programme d'installation est disponible dans les dossiers suivants :
 - Pour les programmes d'installation Windows® .exe et .msi, accédez au dossier \PC.
 - Pour le programme d'installation Mac® .pkg, accédez au dossier /MAC.
- ▶ Si vous avez acheté une licence unique en ligne, accédez au site Web indiqué dans votre e-mail de confirmation.
- ▶ Pour les autres licences achetées en ligne, connectez-vous à votre compte de Centre de gestion de compte de logiciels sur education.ti.com/go/softwarecenter.
 - a) Dans le menu de gauche, cliquez sur **Liste des produits**.
 - b) Accédez à votre logiciel, puis cliquez sur **Télécharger le logiciel**.

Obtention du logiciel TI-Admin

Pour obtenir le logiciel TI-Admin, appliquez la procédure suivante.

1. Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous à votre compte de Centre de gestion de compte de logiciels sur education.ti.com/go/softwarecenter.

2. Dans le menu de gauche, cliquez sur **Installation** et téléchargez le programme d'installation TI-Admin courant dans un dossier temporaire de l'ordinateur de service de licence.

Obtention de fichiers setup.ini

Les fichiers setup.ini sont utilisés pour les installations avancées des licences en volume, multi-activation, simultanées et gérées par l'établissement.

Appliquez la procédure suivante pour télécharger le fichier setup.ini.

1. Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous à votre compte de Centre de gestion de compte de logiciels sur education.ti.com/go/softwarecenter.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur **Installation**.
3. Téléchargez le fichier setup.ini Windows® ou Mac® et installez-le dans un dossier pratique d'un ordinateur.

Remarque : Télécharger le fichier setup.ini Windows® ou Mac® spécifique. Le contenu des fichiers setup.ini pour Windows® et Mac® peut sembler identique, mais la structure des fichiers, notamment les caractères de fin de ligne, est différente. Les fichiers ne fonctionnent pas correctement lorsqu'ils sont utilisés sur le mauvais système d'exploitation.

Définition des variables d'environnement pour les serveurs proxy

Si vous utilisez un serveur proxy, vous devez définir les variables d'environnement avant de pouvoir utiliser le logiciel TI-Nspire™.

Les variables d'environnement pointent vers le serveur et le port proxy afin de pouvoir activer la licence.

Définition des variables d'environnement sur Windows®

Pour définir les variables d'environnement sur Windows®, appliquez la procédure suivante.

Remarque : Sur Windows®, les options proxy HTTP du fichier setup.ini ne peuvent pas être utilisées pour définir les variables d'environnement.

1. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Système**.

Si vous utilisez Windows® 7 ou Windows Vista® et que vous naviguez à partir de la fenêtre principale du panneau de configuration, cliquez sur **Système et sécurité > Système**.

La boîte de dialogue Propriétés du système s'affiche.

2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres système avancés**.
3. Cliquez sur **Variables d'environnement**.
La boîte de dialogue Variables d'environnement s'ouvre.
4. Dans la zone Variables système, cliquez sur **Nouveau**.
La boîte de dialogue Nouvelle variable du système s'ouvre.
5. Dans le champ Nom de la variable, saisissez **TI.HttpsProxy**.
6. Dans le champ Valeur de la variable, saisissez l'**<adresse IP du proxy ou l'hôte>:<port proxy>**.
7. Cliquez sur **OK** pour fermer les boîtes de dialogue ouvertes et le panneau de configuration.

Définition des variables d'environnement sur un Mac®

Sur Mac®, les variables d'environnement doivent être spécifiées dans le fichier environment.plist. Lorsque vous installez le logiciel à l'aide des options setup.ini suivantes, le programme d'installation définit automatiquement les variables :

- USE_HTTP_PROXY_PORT
- USE_HTTP_PROXY_SERVER

Si vous n'utilisez pas le fichier setup.ini ou si vous activez le logiciel TI-Admin, une licence simultanée ou une licence gérée par l'établissement, vous devez définir les variables d'environnement manuellement sur l'ordinateur sur lequel vous installez le logiciel.

Les variables doivent être spécifiées selon la syntaxe suivante :
TI.HttpsProxy=<adresse IP du proxy ou hôte>:<port proxy>

Par exemple :

TI.HttpsProxy=www.serveurproxy.com:8080

Pour plus d'informations sur la définition des variables d'environnement dans le fichier environment.plist, reportez-vous à la documentation Apple®.

Utilisation d'outils de déploiement

Vous pouvez effectuer une distribution silencieuse du logiciel aux ordinateurs à l'aide de divers outils de déploiement. Pour obtenir des instructions d'utilisation d'un outil de déploiement, reportez-vous à la documentation de l'outil. Texas Instruments ne recommande aucun produit spécifique.

Si vous rencontrez des problèmes lors du déploiement du logiciel TI-Nspire™, accédez au Centre de gestion de compte de logiciels sur education.ti.com/go/softwarecenter ou contactez TI-Cares à ti-cares@ti.com.

Installation du TI-Admin logiciel

La suite logicielle TI-Admin comprend les utilitaires suivants, que vous devez installer sur l'ordinateur de service de licence pour les licences flottantes et gérées par l'établissement :

- Assistant d'activation TI-Admin
- Service de licence
- Application WlmAdmin (Windows®) ou outils RMS Sentinel® (Mac®)

Procédez de la manière suivante pour installer le logiciel TI-Admin.

1. Double-cliquez sur TI-Admin file (.exe sur Windows® et .pkg sur Mac®) pour commencer la procédure d'installation.

La boîte de dialogue Bienvenue dans l'assistant d'activation s'affiche.

2. Suivez les instructions des boîtes de dialogue du programme d'installation pour effectuer l'installation.

L'assistant d'activation est installé afin que l'ordinateur de service de licence puisse être activé.

Pour plus de détails à propos de l'activation du service de licence, reportez-vous à la section *Activation des licences simultanées et gérées par l'établissement* du chapitre *Activation des licences*.

Installation du logiciel TI-Nspire™

Suivez les procédures fournies dans le présent chapitre pour installer le logiciel TI-Nspire™ à l'aide des méthodes d'installation de base et avancée.

Avant de commencer toute procédure d'installation, lisez le chapitre *Premiers contacts*.

Méthode de base

Pour installer le logiciel TI-Nspire™ à l'aide de la méthode d'installation de base, suivez la procédure décrite dans cette section.

Cette méthode doit être effectuée manuellement pour une licence unique ou une licence en volume, sur un seul ordinateur. Si vous installez et activez le logiciel TI-Nspire™ sur plusieurs ordinateurs en utilisant la méthode d'installation de base, chaque ordinateur doit être configuré individuellement.

1. Fermez l'ensemble des programmes en cours d'exécution sur votre ordinateur.
2. Exécutez le programme d'installation TI-Nspire™.

La boîte de dialogue Bienvenue dans l'assistant d'installation s'ouvre.

Remarque : Sur certains systèmes, l'affichage de cette boîte de dialogue peut prendre quelques secondes.

3. Suivez les instructions affichées dans les boîtes de dialogue du programme d'installation.

Une fois l'installation terminée, une boîte de dialogue confirmant l'installation s'ouvre.

4. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Si vous souhaitez lancer immédiatement le logiciel, cliquez sur le nom approprié du produit, puis cliquez sur **Terminer**.
- Pour quitter l'assistant et lancer le logiciel ultérieurement, cliquez sur **Continuer sans lancer**, puis sur **Terminer**.

Méthode avancée

La méthode d'installation avancée est une procédure automatisée. Bien qu'elle soit plus compliquée (comprend généralement un déploiement et nécessite un fichier setup.ini), elle permet de gagner du temps lorsque vous installez le logiciel sur plusieurs ordinateurs.

Si vous utilisez une licence simultanée ou gérée par l'établissement, assurez-vous que vous avez installé le logiciel TI-Admin. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre *Installation du logiciel TI-Admin*.

Suivez la procédure suivante pour installer le logiciel TI-Nspire™.

1. Téléchargez et enregistrez le fichier setup.ini. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre *Obtention des fichiers setup.ini*.
2. Ouvrez le fichier setup.ini à l'aide d'un éditeur de texte sans mise en forme tel que le Bloc-notes sur Windows® et TextEdit sur Mac®. N'utilisez pas d'applications susceptibles de modifier la mise en forme du texte, telles que Microsoft® Word.
3. Spécifiez les valeurs qui s'appliquent à votre installation à l'aide des descriptions d'options et des valeurs fournies dans le fichier setup.ini.

Remarque : Si vous utilisez une licence simultanée ou une licence gérée par l'établissement, votre fichier setup.ini doit contenir au minimum l'option LICENSE_SERVER_1 afin que les ordinateurs exécutant le logiciel TI-Nspire™ soient configurés pour accéder au service de licence.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'*Annexe B : Options du fichier Setup.ini*.

4. Enregistrez le fichier setup.ini.
5. Déployez le logiciel et le fichier setup.ini à l'aide de la plateforme ou de la procédure de votre choix. Vous pouvez également exécuter le programme d'installation et suivre les invites de l'assistant.
 - Sous Windows®, le fichier setup.ini doit être placé dans le même dossier que le fichier du programme d'installation du logiciel TI-Nspire™ installer (.exe ou .msi).
 - Sous Mac®, le fichier setup.ini doit être placé dans le dossier /tmp.

Activation des licences

Pour activer votre logiciel, utilisez les procédures décrites dans ce chapitre.

Si vous utilisez un serveur proxy pour une licence simple, en volume ou simultanée, vous devez définir les variables d'environnement pour pouvoir activer la licence. Reportez-vous à la section *Définition des variables d'environnement pour les serveurs proxy* du chapitre *Premiers contacts*.

Activation de la licence unique et en volume

Cette section décrit comment activer manuellement une licence unique ou en volume à l'aide d'un numéro de licence et d'une connexion Internet. Si vous utilisez un fichier setup.ini avec les options LICENSE_NUMBER et ACTIVATE, l'activation du logiciel doit s'effectuer silencieusement et automatiquement.

Remarque : Si l'assistant ne parvient pas à effectuer l'activation, vous pouvez être invité à l'effectuer en accédant à Internet à partir d'un autre ordinateur.

1. Ouvrez le logiciel TI-Nspire™.

La boîte de dialogue Bienvenue dans l'assistant d'activation s'affiche.

2. Suivez les invites de l'assistant pour procéder à l'activation.

Remarque : Si vous copiez le numéro de licence, vous pouvez le coller entièrement en plaçant votre curseur dans le premier champ de gauche, puis en appuyant sur **Ctrl + V** (Mac® : ⌘ + V).

La boîte de dialogue Activation réussie s'affiche.

3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Pour lancer le logiciel TI-Nspire™, cliquez sur **Suivant**.
- Pour quitter l'assistant et utiliser le logiciel ultérieurement, cliquez sur **Terminer**.

Activation de licences multiactivation

Une licence multiactivation active le logiciel par l'installation d'un fichier de licence. Pour obtenir des informations relatives à la localisation du fichier de licence, accédez à la page Produits du Centre de gestion de compte de logiciels.

Activation de licences simultanées et gérées par l'établissement

Utilisez les informations contenues dans cette section pour activer le service de licence. Une fois le service activé, des postes sont disponibles et peuvent être utilisés sur les ordinateurs dotés du logiciel TI-Nspire™.

Remarque : Si l'assistant ne parvient pas à effectuer l'activation, vous pouvez être invité à l'effectuer en accédant à Internet à partir d'un autre ordinateur.

1. Sélectionnez **Programmes > Outils TI > TI Admin > Activer le logiciel TI** (Windows®) ou accédez à **/Applications**, puis double-cliquez sur **TI-Admin** (Mac®).

La boîte de dialogue Bienvenue dans l'assistant d'activation s'affiche.

2. Suivez les invites de l'assistant pour procéder à l'activation.

Remarque°: Si vous copiez le numéro de licence, vous pouvez le coller entièrement en plaçant votre curseur dans le premier champ de gauche, puis en appuyant sur **Ctrl + V** (Mac® : ⌘ + V).

La boîte de dialogue Activation réussie s'affiche.

3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Pour installer une autre licence, cliquez sur **Suivant**.
- Pour fermer l'assistant, cliquez sur **Terminer**.
- Pour gérer les postes :
 - Sur Windows®, cochez la case **Lancer WLMadmin** dans la boîte de dialogue Activation réussie.
 - Sur un Mac®, lancez cette commande depuis le service : `lsmon`

Annexe A : Types de licence et conditions d'utilisation

Le type de licence et les conditions d'utilisation dont vous avez besoin dépendent du logiciel TI-Nspire™ que vous avez acheté, du nombre d'utilisateurs (postes) souhaités ainsi que de la flexibilité requise pour plusieurs utilisateurs.

Les conditions requises pour la connexion au réseau de l'établissement et à Internet varient en fonction du type d'activation et de licence.

Types de licence

Voici les types de licence pour le logiciel TI-Nspire™.

Licences uniques

Une licence unique est valide pour le logiciel TI-Nspire™ installé sur un ordinateur unique. Elle est activée lorsque vous commencez à utiliser le logiciel.

Une connexion Internet est requise pour l'activation de la licence.

Licences en volume

Une licence en volume est une licence multiutilisateur qui permet l'utilisation du logiciel TI-Nspire™ en fonction du nombre d'utilisateurs et d'ordinateurs.

Il s'agit d'une licence unique qui gère un groupe de postes dont le nombre est spécifié au moment de l'achat. Le groupe peut être divisé en plusieurs numéros de licence, trois par exemple, gérant chacun 10 postes dans le cas d'une licence en volume de 30-postes.

Le logiciel TI-Nspire™ est installé sur chaque ordinateur du groupe. Le numéro de licence reste sur l'ordinateur par défaut et est activé lorsque le logiciel TI-Nspire™ est lancé sur cet ordinateur.

Une connexion Internet est requise pour l'activation de la licence.

Licences simultanées

Une licence simultanée est un numéro de licence unique installé sur un ordinateur de service de licence qui exécute le logiciel TI-Admin et qui est utilisé pour gérer l'utilisation des postes.

Avec une licence simultanée, le logiciel TI-Nspire™ peut être installé sur tous les ordinateurs de l'établissement et utilisé lorsqu'un poste est disponible.

- Lorsqu'un utilisateur ouvre le logiciel, le service de licence attribue un poste non utilisé à l'utilisateur.
- Lorsque l'utilisateur ferme le logiciel, le poste est remis dans le groupe.

Ce processus est appliqué jusqu'à ce que le nombre maximal de postes spécifié au moment de l'achat soit atteint.

Une connexion Internet est requise pour installer et activer le TI-Admin logiciel sur l'ordinateur de service de licence. Pour que les postes soient gérés, les ordinateurs qui exécutent le logiciel TI-Nspire™ doivent être connectés à l'ordinateur de service de licence par le biais du réseau de l'établissement.

Licences multiactivation

Une licence multiactivation est une licence multiutilisateur qui permet l'utilisation du logiciel TI-Nspire™ en fonction du nombre d'utilisateurs et d'ordinateurs.

La licence est fournie sous forme de fichier, placé dans un emplacement spécifique sur les ordinateurs sur lesquels le logiciel est installé.

Le fichier est utilisé pour activer le logiciel et les utilisateurs ne reçoivent pas de numéro de licence.

Aucune connexion à Internet ou au réseau de l'établissement n'est requise pour les ordinateurs qui utilisent le logiciel TI-Nspire™. Le logiciel peut être installé par le biais d'une image sur disque dur ou d'autres méthodes de déploiement.

Pour la licence multiactivation, le logiciel de chaque ordinateur doit être activé périodiquement :

- La licence peut être achetée en tant que licence perpétuelle (renouvelée gratuitement pour une période supplémentaire) ou en tant qu'abonnement non renouvelable.
- Lorsque l'abonnement est renouvelé, un nouveau fichier de licence est généré. Il doit être déployé sur les ordinateurs qui exécutent le logiciel TI-Nspire™.

Licences gérées par l'établissement

Une licence gérée par l'établissement est une licence multiutilisateur qui permet l'utilisation du logiciel TI-Nspire™ en fonction du nombre d'utilisateurs et d'ordinateurs.

La licence gérée par l'établissement est gérée de manière centrale et activée sur l'ordinateur de service de licence connecté au réseau de l'établissement.

Lorsqu'un utilisateur ouvre le logiciel, il peut alors être exécuté à condition que les conditions de connectivité requises suivantes soient remplies :

- L'ordinateur est connecté à l'ordinateur de service de licence et des postes sont disponibles.
- L'ordinateur est distant du réseau, mais est parvenu à se connecter à l'ordinateur de service de licence au cours des 30 derniers jours.

Une connexion Internet est requise pour installer et activer le logiciel TI-Admin sur l'ordinateur de service de licence. Pour que les postes soient gérés, les ordinateurs qui exécutent le logiciel TI-Nspire™ doivent être connectés à l'ordinateur de service de licence par le biais du réseau de l'établissement.

Le logiciel peut être installé sur les ordinateurs qui exécutent TI-Nspire™ par le biais d'une image disque dur ou d'autres méthodes de déploiement.

Pour la licence gérée par l'établissement, le service de licence est activé périodiquement :

- La licence peut être achetée en tant que licence perpétuelle (renouvelée gratuitement pour une période supplémentaire) ou en tant qu'abonnement non renouvelable.
- Lorsque l'abonnement est renouvelé, un nouveau fichier de licence est généré. Il doit être activé sur l'ordinateur de service de licence.

Conditions de connectivité requises pour les types de licences

Le tableau suivant récapitule les conditions de connectivité requises pour l'ordinateur qui exécute le logiciel TI-Nspire™ ou le logiciel de gestion des licences.

Type de licence	Connexion Internet requise pour l'activation ?	Utilisation hors réseau ?	Durée de déconnexion du réseau ?
Unique	Oui	Oui	Durée totale de la licence
Volume	Oui	Oui	Durée totale de la licence
Simultanée	Pour le service de licence uniquement	Manuelle limitée	Période d'emprunt (ajustable)
Multiactivation	Non	Oui	Durée totale de la licence
Gérées par l'établissement	Pour le service de licence uniquement	Automatique limitée	30 jours à compter de la dernière connexion au service de licence

Conditions d'utilisation du logiciel

Pour les licences, les conditions d'utilisation du logiciel TI-Nspire™ sont spécifiées :

- **Abonnement.** Un abonnement est valide pendant une période limitée. Cette période peut être une durée ou peut être limitée par une date d'expiration.
- **Licence perpétuelle.** Une licence perpétuelle est valide pendant une durée illimitée. Certains types de licences doivent être renouvelés ou réactivés régulièrement.
- **Licence d'évaluation.** Une licence d'évaluation est valide pendant la période d'évaluation indiquée dans le logiciel. Aucun numéro de licence n'est nécessaire.

Annexe B : Options du fichier setup.ini

Cette annexe récapitule les options du fichier setup.ini.

Remarque : N'oubliez pas de télécharger le fichier setup.ini le plus récent, qui contient les options actuelles.

Option	Licence Type	Valeur
ACTIVATE	Volume	<p>YES ou NO (paramètre par défaut = YES)</p> <p>Lorsque le paramètre est défini sur YES, une tentative d'activation silencieuse est programmée immédiatement après l'installation. Si nécessaire, jusqu'à deux autres tentatives programmées de manière aléatoire sont autorisées.</p> <p>Lorsque le paramètre est défini sur NO, l'activation ne démarre qu'au lancement du logiciel TI-Nspire™. Cela peut être avantageux lorsque vous utilisez une licence de type abonnement et que le logiciel TI-Nspire™ est déployé avant le début du semestre. De cette manière, la période d'abonnement ne commence que lors du premier lancement du logiciel.</p>

Option	Licence Type	Valeur
ACTIVATION_TIME_LIMIT	Volume	<p>Temps en secondes, de 1 à 600 (valeur par défaut = 600)</p> <p>Lorsque ACTIVATE est défini sur YES, le logiciel choisit une valeur aléatoire comprise entre 1 et la valeur spécifiée et laisse cet intervalle s'écouler avant la tentative d'activation et entre deux tentatives. Cela permet d'éviter un afflux de tentatives de communication avec le serveur d'activation.</p> <p>Le système tente automatiquement d'activer le logiciel à trois reprises.</p>
ALLOW_AUTO_SW_UPDATE	Tout	<p>YES ou NO (paramètre par défaut = YES)</p> <p>Lorsque le paramètre est défini sur YES, le logiciel Texas Instruments est automatiquement mis à jour sur les ordinateurs qui exécutent le logiciel TI-Nspire™. Les ordinateurs sont informés des mises à jour logicielles disponibles.</p> <p>Pour recevoir les notifications, les utilisateurs doivent disposer d'un accès à Internet, et le port 80 doit être ouvert.</p>
ALLOW_LICENSE_BORROW	Simultanée	<p>YES ou NO (paramètre par défaut = YES)</p> <p>Lorsque le paramètre est défini sur YES, les utilisateurs peuvent prendre un poste et utiliser le logiciel TI-Nspire™ lorsque l'ordinateur se trouve à distance et n'est pas connecté à l'ordinateur de service de licence.</p>

Option	Licence Type	Valeur
DATABASE_PATH	Tout	<p>Chemin d'accès complet vers le dossier ou le réseau</p> <p>Permet à l'administrateur de spécifier un chemin d'accès vers les bases de données TI-Nspire™ dans les logiciels suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software et TI-Nspire™ CAS Navigator™ Teacher Software • TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software et TI-Nspire™ CAS Navigator™ NC Teacher Software <p>Ce chemin d'accès peut contenir des variables d'environnement.</p>
DAYS_TO_WARN_BEFORE_LICENSE_EXPIRATION	Multiactivation, gérée par l'établissement et tous les abonnements	<p>1 à 31 (paramètre par défaut = 30)</p> <p>Spécifie le délai (en jours) sous lequel l'utilisateur est averti de l'expiration de la licence si le paramètre LICENSE_EXPIRATION_WARNING est défini sur YES.</p>

Option	Licence Type	Valeur
DEPLOYLOGDIR	Volume	<p>Chemin d'accès complet vers le dossier ou le réseau</p> <p>Crée un fichier vide immédiatement après l'activation. Le nom du fichier indique si l'installation a réussi ou échoué et se présente sous le format suivant :</p> <p><NomApp>-<Réussite/Échec>-<Nom hôte>-<Date>-<Heure>.log</p> <p>Par exemple, si le logiciel TI-Nspire™ CAS Teacher Software a été installé avec succès sur l'ordinateur BureauClasse01 le 15 août 2011 à 14 h 30, cette entrée s'affiche comme suit : TINspireCASTeacherEdition-Réussite-BureauClasse01-15082011-1430.log</p>
LICENSE_EXPIRATION_WARNING	Tous les abonnements	<p>YES ou NO (paramètre par défaut = YES)</p> <p>Lorsque le paramètre est défini sur YES, les utilisateurs sont avertis lorsque la date d'expiration d'une licence est proche.</p> <p>Cette option n'est valable que pour les licences d'abonnement.</p> <p>Cette option est ignorée si vous disposez d'une licence perpétuelle.</p>

Option	Licence Type	Valeur
LICENSE_NUMBER	Volume	<p>Numéro de licence à 31 chiffres</p> <p>Numéro de licence obtenu lorsque votre numéro de demande a été utilisé dans le Centre de gestion de compte de logiciels.</p> <p>Saisissez (ou copiez et collez) le numéro exact fourni, tirets inclus.</p>
LICENSE_NUMBER_2	Volume	<p>Numéro de licence à 31 chiffres</p> <p>Cette option est utilisée pour TI-Nspire™ CAS Teacher Software.</p> <p>Numéro de licence obtenu lorsque votre numéro de demande a été utilisé dans le Centre de gestion de compte de logiciels.</p> <p>Saisissez (ou copiez et collez) le numéro exact fourni, tirets inclus.</p>
LICENSE_SERVER_1	Simultanée, gérée par l'établissement	<p>Nom ou IP adresse de l'hôte</p> <p>Oriente le logiciel TI-Nspire™ vers l'ordinateur de service de licence afin d'obtenir une licence.</p> <p>Si vous ne disposez que d'un serveur de licence, définissez la valeur de LICENSE_SERVER_1 sur host name.</p> <p>Remarque : L'adresse IP doit être une adresse IPv4.</p>

Option	Licence Type	Valeur
LICENSE_SERVER_2 (Facultatif)	Simultanée, gérée par l'établissement	<p>Nom ou IP adresse de l'hôte</p> <p>Si vous avez spécifié un ordinateur de service de licence secondaire, le logiciel TI-Nspire™ est orienté vers cet ordinateur lorsque le serveur de licence principal est indisponible ou injoignable.</p> <p>Si vous ne disposez que d'un ordinateur de service de licence, définissez la valeur de LICENSE_SERVER_2 sur l'adresse IP.</p> <p>Laissez ce champ vierge si aucun ordinateur de gestion auxiliaire n'est requis.</p> <p>Remarque : L'adresse IP doit être une adresse IPv4.</p>
LICENSE_SERVER_3 (Facultatif)	Simultanée, gérée par l'établissement	<p>Nom ou IP adresse de l'hôte</p> <p>Si vous avez spécifié un ordinateur de service de licence tertiaire, le logiciel TI-Nspire™ est orienté vers cet ordinateur lorsque les ordinateurs de service de licence principal et secondaire sont indisponibles ou injoignables.</p> <p>Laissez ce champ vierge si aucun ordinateur de gestion tertiaire n'est configuré.</p> <p>Remarque : L'adresse IP doit être une adresse IPv4.</p>

Option	Licence Type	Valeur
LOGDIR	Tout	<p>Le mot Default ou le chemin d'accès complet vers le dossier ou le réseau (chemin par défaut = Default)</p> <p>Spécifie le dossier dans lequel se trouvent les fichiers journaux.</p> <p>Bien qu'il soit recommandé d'utiliser Default en tant que dossier d'installation, vous pouvez modifier l'emplacement du dossier en saisissant le chemin complet.</p> <p>Exemples d'emplacements par défaut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows® 7 : C:\Utilisateurs\ <i>nom_utilisateur</i>\AppData\Roaming\Texas Instruments\ <i>nom_logiciel</i>\logs • Windows® XP: C:\Documents and Settings\username\Application Data\Texas Instruments\ <i>softwarename</i>\logs • Mac® OS X®: /Users/username/Library/Preferences/ Texas Instruments/ <i>softwarename</i>\logs
MAX_DAYS_TO_BORROW_LICENSE	Simultanée	<p>1 à 365 (valeur par défaut = 14)</p> <p>Lorsque ALLOW_LICENSE_BORROW est activé, spécifie le nombre de jours pendant lesquels un numéro de licence peut être emprunté avant d'être rendu.</p>

Option	Licence Type	Valeur
PREFERRED_HOSTS	Tout	<p>Liste de <noms d'hôte ou d'adresses IP>:<ports> séparés par des points-virgules</p> <p>Permet à l'administrateur de spécifier le ou les hôtes à interroger pour connaître les classes disponibles lorsque la multidiffusion est désactivée sur le réseau. Cette option n'est utilisée que dans TI-Nspire™ Student Software et TI-Nspire™ CAS Student Software.</p> <p>Exemple de paramètre : PREFERRED_HOSTS=192.168.1.2:42124;192.168.1.55:12345</p> <p>Remarque : L'adresse IP doit être une adresse IPv4.</p>
USE_HTTP_PROXY_PORT	Volume	<p>Valeur du port</p> <p>Spécifie le port sur lequel les demandes d'activation sont résolues lorsque le port est utilisé en conjonction avec une URL dans URL_HTTP_PROXY_SERVER.</p> <p>Remarque : Cette option est disponible uniquement sur Mac®.</p>
USE_HTTP_PROXY_SERVER	Volume	<p>URL d'un serveur proxy.</p> <p>Lorsqu'une URL est ajoutée, le logiciel résout les demandes d'activation via ce serveur, utilisé comme proxy.</p> <p>Remarque : Cette option est disponible uniquement sur Mac®.</p>

Annexe C : Informations générales

Informations sur les services et la garantie TI

Informations sur les produits et les services TI	Pour plus d'informations sur les produits et les services TI, contactez TI par e-mail ou consultez la pages du site Internet éducatif de TI. adresse e-mail : ti-cares@ti.com adresse internet : education.ti.com
Informations sur les services et le contrat de garantie	Pour plus d'informations sur la durée et les termes du contrat de garantie ou sur les services liés aux produits TI, consultez la garantie fournie avec ce produit ou contactez votre revendeur Texas Instruments habituel.

Index

A

activation des licences 11
Assistant d'activation, activation des licences 11

C

conditions d'abonnement 16
conditions d'utilisation avant de commencer l'installation 1
conditions d'utilisation de la licence d'évaluation 16
conditions d'utilisation de la licence perpétuelle 16
conditions d'utilisation du logiciel sous licence 13

F

fichiers setup.ini
obtention 4
options 17

I

installation
Logiciel TI-Admin 7
Logiciel TI-Nspire™ 9

L

licences
activation 11
conditions d'utilisation du logiciel 16
conditions de connectivité requises 15
Gérées par l'établissement 15
Multiactivation 14
obtention 1
Simultanée 13
types et conditions d'utilisation 13

Unique 13

Volume 13

Licences en volume, description et connectivité 13

Licences gérées par l'établissement, description et connectivité 15

Licences multiactivation, description et connectivité 14

Licences simultanées, description et connectivité 13

Licences uniques, description et connectivité 13

Logiciel TI Admin
obtention 3

Logiciel TI-Admin
installation 7

Logiciel TI-Nspire™
installation 9

Logiciel TI-Nspire™
installé et activé à l'aide de ce guide 1
obtention 3

M

méthode d'installation avancée, logiciel TINspire™ 10

méthode d'installation de base, logiciel TI-Nspire™ 9

méthodes d'installation, logiciel TI-Nspire™

méthodes d'installation 9

méthodes d'installation, logiciel TI-Nspire™ 9

O

obtention

fichiers setup.ini 4

licences 1

Logiciel TI Admin 3

Logiciel TI-Nspire™ 3

options, fichiers setup.ini 17

outils de déploiement 6

outils, déploiement de logiciels 6

S

serveurs proxy, définition des variables d'environnement 4

T

types de licence 13

V

variables d'environnement, définition pour les serveurs proxy 4