

Guía de instalación y de activación del software

Vea más información acerca de la tecnología de TI en la ayuda en línea en education.ti.com/eguide.

Información importante

Excepto por lo que se establezca expresamente en contrario en la Licencia que se incluye con el programa, Texas Instruments no otorga ninguna garantía, ni expresa ni implícita, incluso pero sin limitarse a cualquier garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad con un propósito en particular, en relación con cualquier programa o material impreso, y hace dichos materiales disponibles únicamente "tal y como se encuentran". En ningún caso Texas Instruments será responsable en relación con ninguna persona por daños especiales, colaterales, incidentales o consecuenciales en conexión con o que surjan de la compra o el uso de estos materiales, y la responsabilidad única y exclusiva de Texas Instruments, independientemente de la forma de acción, no excederá la cantidad estipulada en la licencia del programa. Asimismo, Texas Instruments no será responsable de ninguna reclamación de ningún tipo en contra del uso de estos materiales por parte de cualquier otro individuo.

© 2021 Texas Instruments Incorporated

Apple®, Mac®, Microsoft® Windows®, y Windows Vista® son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Los productos reales pueden ser ligeramente distintos de las imágenes proporcionadas.

Índice de contenido

Cómo comenzar: instalación y activación del software TI	1
Antes de comenzar	1
Cómo obtener licencias	1
Cómo obtener software TI	2
Cómo obtener el software TI-Admin	2
Cómo obtener archivos de propiedades	3
Cómo configurar variables de entorno para servidores proxy	3
Cómo usar las herramientas de implementación	4
Cómo instalar el TI-Admin software	5
Cómo instalar el software TI	6
Cómo instalar e implementar el software	6
Cómo activar licencias	7
Cómo activar las licencias únicas y por volumen	7
Cómo activar licencias de activación múltiple	7
Cómo activar licencias simultáneas y administradas por la escuela	7
Apéndice A: Tipos de licencia y términos	9
Tipos de licencia	9
Requisitos de conectividad según el tipo de licencia	11
Términos de las licencias para el uso del software	11
Apéndice B: Opciones de archivo de propiedades	12
Opciones de archivo settings.properties	12
Opciones de propiedades Deployment.properties	15
Información general	16

Cómo comenzar: instalación y activación del software TI

Esta guía describe cómo descargar, instalar y activar el software TI.

Antes de comenzar

Antes de comenzar a instalar el software, revise la siguiente lista de verificación.

- Compruebe que las computadoras cumplan los requisitos del sistema. Consulte la documentación del producto en education.ti.com/software/requirements.
- Compruebe que tiene privilegios de administrador.
- Para los tipos de licencia distintos a la licencia de activaciones múltiples, compruebe que tiene conexión a Internet. (La activación de múltiples licencias no requiere conexión a Internet).
- Obtenga los números o los archivos de la licencia. En este capítulo, consulte *Cómo obtener licencias*.
- Compruebe que tiene el instalador de software TI. En este capítulo, consulte *Cómo obtener el software TI*.
- Si usa un servidor proxy, configure las variables de entorno antes de iniciar el software TI (no se requiere para las licencias únicas). En este capítulo, consulte *Cómo configurar las variables de entorno para los servidores proxy*.

Cómo obtener licencias

Las licencias del software TI se obtienen de distintas maneras, según el tipo de licencia y el método de compra (en línea o DVD).

Para una licencia única, el número de licencia se proporciona en el correo electrónico de confirmación o en la funda del DVD.

Para las licencias de volumen, simultáneas, de activaciones múltiples y administradas por la escuela, siga estos pasos para canjear el número de reclamo necesario para crear números o archivos de licencia.

1. Inicie sesión en su cuenta del Centro de Servicio de Software en education.ti.com/go/softwarecenter.
2. Haga clic en **Canjear número de reclamo**.
3. Escriba el número de reclamo que se proporciona en su correo electrónico de confirmación y haga clic en **Canjear**.

Se muestra la página web Contrato de licencia.

4. Haga clic en **Aceptar**.

Se muestra la página web Correcto canje de número de reclamo.

5. Compruebe el pedido: nombre de producto, tipo de licencia y cantidad de asientos.
6. Haga clic en **Administrar números de licencia**.

Se muestra la página web Administrar números de licencia.

7. Haga clic en el **Nuevo número de licencia** y, a continuación, en **Administrar licencia**.
Se muestra la página web Asignar activaciones.
8. Para las licencias distintas a la licencia de activaciones múltiples, escriba la cantidad de asientos que desea asignar al primer número de licencia.
Por ejemplo, si tiene 30 asientos en total y desea asignar 10 asientos a cada uno de los tres números de licencia, escriba 10 para el primer número de licencia.
9. Escriba un apodo y haga clic en **Guardar**.
Se muestra la página Administrar número de licencia, con el número de licencia o con un enlace para descargar el archivo de la licencia.
10. Repita los pasos 8 y 9 hasta asignar todos los asientos.

Cómo obtener software TI

Para obtener el software TI, use la información de esta sección.

Están disponibles los instaladores siguientes para el software TI:

- Instaladores de Windows® .exe para instalaciones individuales
- Instaladores de Windows® .msi para uso con herramientas de implementación

Nota: El instalador .msi está diseñado para usarse con implementaciones silenciosas. Los cuadros de diálogo se ofrecen solo en inglés.

- Instaladores de Mac® .pkg para instalaciones individuales y para su uso con herramientas de implementación

Para obtener el software TI, seleccione una de las opciones siguientes:

- ▶ Si su compra incluyó un DVD, encontrará el instalador en estas carpetas:
 - Para los instaladores de Windows® .exe y .msi, vaya a la carpeta \PC.
 - Para el instalador de Mac® .pkg, vaya a la carpeta /MAC.
- ▶ Si compró una licencia única en línea, vaya al sitio web que se proporciona en el correo electrónico de confirmación.
- ▶ Para otras licencias compradas en línea, inicie sesión en la cuenta del Centro de Servicio de Software en education.ti.com/go/softwarecenter.
 - a) En el menú de la izquierda, haga clic en **Lista de productos**.
 - b) Navegue hasta su software y haga clic en **Descargar software**.

Cómo obtener el software TI-Admin

Para obtener el TI-Admin software, siga estos pasos.

1. Abra un explorador web e inicie sesión en su cuenta del Centro de Servicio de Software en education.ti.com/go/softwarecenter.

2. En el menú de la izquierda, haga clic en **Instalación** y descargue el instalador TI-Admin actual en una carpeta temporal de la computadora de servicio de licencias.

Cómo obtener archivos de propiedades

Los archivos settings.properties y deployment.properties se usan para las instalaciones de las licencias de volumen, de activaciones- múltiples, simultáneas y administradas por la escuela.

Para descargar estos archivos de propiedades, realice los siguientes pasos.

1. Abra un explorador web e inicie sesión en su cuenta del Centro de Servicio de Software en education.ti.com/go/softwarecenter.
2. En el menú de la izquierda, haga clic en **Instalación**.
3. Descargue los archivos settings.properties y deployment.properties y extráigalos en una carpeta conveniente en una computadora.

Cómo configurar variables de entorno para servidores proxy

Si usa un servidor proxy, debe configurar las variables de entorno para poder usar el software TI (no se requiere para las licencias únicas).

Las variables de entorno apuntan al servidor proxy y al puerto para activar la licencia.

Cómo configurar variables de entorno en Windows® 10

Siga estos pasos para configurar las variables de entorno en Windows® 10.

1. Haga clic en **Inicio > Panel de control > Sistema**.

(Si usa Windows® 7 o Windows Vista® y navega desde la ventana principal del Panel de control, haga clic en **Sistema y seguridad > Sistema**).

Se abre el cuadro de diálogo Propiedades del sistema.

2. Haga clic en la pestaña **Configuración avanzada del sistema**.
3. Haga clic en **Variables de entorno**.

Aparece el cuadro de diálogo Variables de entorno.

4. En el área Variables del sistema, haga clic en **Nueva**.

Se abre el cuadro de diálogo Nueva variable del sistema.

5. En el campo de nombre de la variable, escriba **TI.HttpsProxy**.
6. En el campo de valor de la variable, escriba **<proxy IP address or host>:<proxy port>**
7. Haga clic en **Aceptar** para cerrar los cuadros de diálogo abiertos y el panel de control.

Cómo configurar variables de entorno en una Mac®

En una Mac®, las variables de entorno deben especificarse en el archivo environment.plist.

Las variables deben especificarse con la sintaxis siguiente:

TI.httpsProxy=<proxy IP address or host>:<proxy port>

Por ejemplo:

TI.httpsProxy=www.proxyserver.com:8080

Para obtener más información acerca de cómo configurar las variables de entorno en el archivo `environment.plist`, consulte la documentación de Apple®.

Cómo usar las herramientas de implementación

Puede distribuir el software en computadoras de manera silenciosa con distintas herramientas de implementación. Para obtener instrucciones acerca de cómo usar una herramienta de implementación, consulte la documentación de la herramienta. Texas Instruments no recomienda productos específicos.

Si tiene problemas para implementar el software TI, vaya al Centro de Servicio de Software en education.ti.com/go/softwarecenter o comuníquese con TI-Cares al 1.800.TI.CARES o escriba a ti-cares@ti.com.

Cómo instalar el TI-Admin software

El paquete del software de administración de TI- incluye las siguientes utilidades que deben instalarse en la computadora de servicio de licencias para las licencias simultáneas y administradas por la escuela:

- Asistente de activación de administración- de TI
- Servidor de licencias
- WlmAdmin aplicación

Para instalar el software TI-Admin, siga estos pasos:

1. Haga doble clic en TI-Admin file para iniciar el proceso de instalación.
Se abre el cuadro de diálogo Bienvenido al ayudante de activación.
2. Para completar la instalación, siga las instrucciones en los cuadros de diálogo del instalador.
El ayudante de activación se instala para permitir la activación del servicio de licencia para la computadora.

Para obtener detalles acerca de cómo activar el servicio de licencias, consulte la sección *Cómo activar licencias simultáneas y administradas por la escuela* en el capítulo *Cómo activar licencias*.

Cómo instalar el software TI

Para instalar e implementar el software TI, siga los procedimientos indicados en este capítulo.

Antes de comenzar cualquiera de los procedimientos de instalación, repase el capítulo *Cómo comenzar*.

Cómo instalar e implementar el software

Si usa una licencia simultánea o administrada por la escuela, asegúrese de haber instalado el software TI-Admin. Para obtener más información, consulte *Cómo instalar el software TI-Admin*.

Para instalar e implementar el software TI, siga estos pasos.

1. Descargue y guarde los archivos `settings.properties` y `deployment.properties`. Para obtener más información, consulte *Cómo obtener archivos de propiedades*.
2. Use un editor de texto sin formato como el Bloc de notas en Windows® y TextEdit en Mac® para abrir los archivos de propiedades.
3. Use las descripciones y los valores de las opciones que se proporcionan en los archivos de propiedades para especificar los valores correspondientes a la instalación.

Nota: Si usa una licencia simultánea o administrada por la escuela, el archivo `settings.properties` debe contener la opción `license.server` como mínimo para asegurar que los archivos que ejecutan el software TI estén configurados para tener acceso al servicio de licencias.

Para obtener más información, consulte el *apéndice B: Opciones* de archivo de propiedades.

4. Guarde cada archivo de propiedades.
5. Implemente el software y el archivo con la plataforma o el proceso de su elección, o ejecute el instalador y siga las indicaciones del asistente.

Nota: Los archivos de propiedades deben estar ubicados en la misma carpeta que el archivo del instalador TI (.exe, .msi o .pkg).

Si un archivo `deployment.properties` contiene un valor para `license.number` se implementa con el instalador TI, el programa de instalación intenta activar la licencia automáticamente en silencio. Este proceso puede tardar hasta 10 minutos y requiere una conexión a Internet en el equipo cliente durante la implementación.

Cómo activar licencias

Para activar el software, use los procedimientos que se describen en este capítulo.

Si usa un servidor proxy para una licencia única, de volumen o simultánea, debe establecer las variables de entorno para poder activar la licencia. En el capítulo *Cómo comenzar*, consulte *Cómo configurar las variables de entorno para los servidores proxy*.

Cómo activar las licencias únicas y por volumen

Esta sección describe cómo activar una licencia única o de volumen de manera manual con un número de licencia y una conexión a Internet.

1. Abra el software TI.

Se abre el cuadro de diálogo Bienvenido al ayudante de activación.

2. Siga las indicaciones del ayudante para completar la activación.

Nota: Si copia el número de licencia, puede pegar todo el número al colocar el cursor en el primer campo de la izquierda y presionar **Ctrl + V** (Mac®: **⌘ + V**).

Se abre el cuadro de diálogo Activación correcta.

3. Seleccione una de estas opciones:

- Para iniciar el software TI, haga clic en **Siguiente**.
- Para salir del ayudante y usar el software después, haga clic en **Finalizar**.

Cómo activar licencias de activación múltiple

Una licencia de activación múltiple activa el software mediante la instalación de un archivo de licencia. La información acerca de dónde ubicar el archivo de licencia se encuentra en la página del producto en el Centro de Servicio para Software.

Cómo activar licencias simultáneas y administradas por la escuela

Use la información de esta sección para activar el servicio de la licencia. Cuando se haya activado el servicio, habrá asientos disponibles para su uso en las computadoras que ejecuten el software TI.

Nota: Si el ayudante no puede finalizar la activación, puede que el sistema le solicite que finalice la activación al conectarse a Internet desde otra computadora.

1. Seleccione **Programas > TI Tools > TI Admin > Activar TI Software** (Windows®) o vaya a **/Aplicaciones** y haga doble clic en **TI-Admin** (Mac®).

Se abre el cuadro de diálogo Bienvenido al ayudante de activación.

2. Siga las indicaciones del ayudante para completar la activación.

Nota: Si copia el número de licencia, puede pegar todo el número al colocar el cursor en el primer campo de la izquierda y presionar **Ctrl + V** (Mac®: **⌘ + V**).

Se abre el cuadro de diálogo Activación correcta.

3. Seleccione una de estas opciones:

- Para instalar otra licencia, haga clic en **Siguiente**.
- Para cerrar el ayudante, haga clic en **Finalizar**.
- Para administrar los asientos, seleccione el cuadro de comprobación **Iniciar WLMadmin** en el cuadro de diálogo Activación satisfactoria.

Apéndice A: Tipos de licencia y términos

El tipo de licencia y los términos necesarios dependen del software TI que se compró, de la cantidad de usuarios (asientos) necesarios y de la flexibilidad necesaria para múltiples usuarios.

Los requisitos para la conectividad con la red de la escuela e Internet varían según el tipo de activación y licencia.

Tipos de licencia

A continuación se indican los tipos de licencia del software TI.

Licencias únicas

Una licencia única es válida para el software TI instalado en una única computadora. Se activa al comenzar a usar el software.

Se requiere una conexión a Internet para activar la licencia.

Licencias por volumen

Una licencia de volumen es una licencia de varios usuarios que ofrece el uso del software TI por usuario y por computadora.

Esta licencia única administra un grupo de asientos, cuya cantidad se especifica en el momento de la compra. El grupo puede dividirse en varios números de licencia, por ejemplo tres números de licencia que administran 10 asientos cada uno en una licencia de volumen de 30-asientos.

El software TI se instala en cada computadora del grupo. El número de licencia permanece, de manera predeterminada, con la computadora y se activa cuando se abre el software TI en esa computadora.

Se requiere una conexión a Internet para activar la licencia.

Licencias simultáneas

Una licencia simultánea es un único número de licencia que se instala en la computadora de servicio de licencias que ejecuta el software TI-Admin y se usa para administrar el uso de los asientos.

Con una licencia simultánea, el software TI puede instalarse en todas las computadoras de la escuela y usarse cuando hay un asiento disponible:

- Cuando un usuario abre el software, el servicio de licencia comprueba que haya un asiento sin usar para el usuario.
- Cuando el usuario cierra el software, el asiento regresa al grupo.

Este proceso se aplica a la cantidad máxima de asientos que se especificaron en el momento de la compra.

Se requiere una conexión a Internet para instalar y activar el TI-Admin software en la computadora de servicio de licencias. Las computadoras que ejecutan el software TI deben estar conectadas mediante la red de la escuela a la computadora de servicio de licencias para administrar los asientos.

Licencia de activaciones múltiples

Una licencia de activación múltiple es una licencia de varios usuarios que proporciona uso del software TI por usuario y por computadora.

La licencia se proporciona en un archivo, ubicado en un lugar específico de las computadoras donde está instalado el software.

El archivo se usa para activar el software; los usuarios no reciben un número de licencia.

Para las computadoras que usan el software TI, no son necesarias conexiones a Internet ni a la red de la escuela. El software puede instalarse mediante imágenes de disco duro y otros métodos de implementación.

Para la licencia de activaciones múltiples, el software de cada computadora debe activarse periódicamente:

- La licencia puede comprarse como perpetua (renovada por un nuevo periodo de tiempo sin costo adicional) o puede comprarse como suscripción no renovable.
- La renovación de la suscripción produce un nuevo archivo de licencia que debe implementarse en las computadoras que ejecutan el software TI.

Licencias administradas por la escuela

Una licencia administrada por la escuela es una licencia de varios usuarios que proporciona uso del software TI por usuario (profesor o alumno) y por computadora.

La licencia administrada por la escuela se administra centralmente y se activa en la computadora de servicio de licencias que está conectada con la red de la escuela.

Cuando un usuario abre el software, puede ejecutarse si se cumplen estos requisitos de conectividad:

- La computadora debe estar conectada a la computadora de servicio de licencias y debe haber asientos disponibles.
- La computadora debe estar fuera de la red pero debe haberse conectado correctamente con la computadora de servicio de licencias durante los 30 días anteriores.

Se requiere una conexión a Internet para instalar y activar el software de TI-Admin en la computadora de servicio de licencias. Las computadoras que ejecutan el software TI deben estar conectadas mediante la red de la escuela a la computadora de servicio de licencias para administrar los asientos.

El software puede instalarse en las computadoras que ejecutan el software TI mediante imágenes de disco duro y otros métodos de implementación.

Para la licencia administrada por la escuela, el servicio de licencias se activa de manera periódica:

- La licencia puede comprarse como perpetua (renovada por un nuevo periodo de tiempo sin costo adicional) o puede comprarse como suscripción no renovable.
- La suscripción se renueva con un nuevo número de licencia que debe activarse en la computadora de servicio de licencias.

Requisitos de conectividad según el tipo de licencia

La tabla siguiente resume los requisitos de conectividad para la computadora que ejecuta el software TI o el software de administración de licencias.

Tipo de licencia	¿Se necesita conectividad a Internet para la activación?	¿Uso fuera de la red?	¿Tiempo fuera de la red?
Única	Sí	Sí	Duración de la licencia completa
Volumen	Sí	Sí	Duración de la licencia completa
Simultáneas	Solo para el servicio de licencias	Manual limitada	Periodo de préstamo (ajustable)
de activaciones múltiples	No	Sí	Duración de la licencia completa
Administrada por la escuela	Solo para el servicio de licencias	Automática limitada	30 días después de la última conexión correcta al servicio de licencias

Términos de las licencias para el uso del software

Para las licencias, se especifican los términos para usar el software TI:

- **Suscripción.** Una suscripción es válida durante un periodo de tiempo limitado. El periodo de tiempo puede ser una duración o puede definirse con una fecha de finalización.
- **Licencia perpetua.** Una licencia perpetua es válida durante un periodo de tiempo ilimitado. Algunos tipos de licencia pueden requerir que se renueven y reactiven con regularidad.
- **Licencia de prueba.** Una licencia de prueba es válida durante el periodo de evaluación indicado en el software. No es necesario un número de licencia.

Apéndice B: Opciones de archivo de propiedades

Este apéndice resume las opciones para archivos settings.properties y deployment.properties.

Nota: Asegúrese de descargar los archivos de propiedades más recientes que contengan las opciones actualizadas.

Opciones de archivo settings.properties

Opción	Valores aceptados	Comentario
allow.analytics	Verdadero/Falso	Activar en silencio (Verdadero) o desactivar en silencio (Falso) la recolección automática de información anónima sobre el uso y la confiabilidad del producto. El usuario puede activar o desactivar el análisis en cualquier momento mediante el menú de ayuda. Para mostrarle automáticamente un diálogo al usuario durante el primer inicio del software, deje este valor en blanco.
allow.subscription.warning	Sí/No	Habilitar para permitirle al usuario que se le advierta la expiración de la licencia en espera. Nota: Esta configuración solo aplica a las licencias de suscripción.
max.days.borrow.license	1 - 365	El tiempo (en días) que se le permite al usuario el préstamo de licencias (licencia local) cuando se utiliza una licencia simultánea que tenga préstamos habilitados. Nota: Esta configuración solo aplica a licencias simultáneas.
allow.license.borrow	Sí/No	Habilitar para permitir el préstamo de licencias (licencia local) cuando se utiliza una licencia simultánea que tenga préstamos habilitados. Nota: Esta configuración solo aplica a licencias simultáneas.
subscription.warning.days	1 - 31	El tiempo (en días) antes de la expiración de la licencia para que se le avise al usuario.

Opción	Valores aceptados	Comentario
		Nota: Esta configuración solo aplica a las licencias de suscripción.
subscription.warned.already	Verdadero/Falso	Habilitar para ocultar el diálogo de advertencia de suscripción mostrando tiempo activo restante para una licencia de suscripción. Nota: Esta configuración solo aplica a las licencias de suscripción.
license.server.3	Nombre de host o dirección IP	Dirige el software TI a una computadora de servicio de licencias terciaras para obtener la licencia. Nota: La dirección IP debe ser IPv4. Nota: Esta configuración solo aplica a licencias simultáneas y administradas por la escuela.
license.server.2	Nombre de host o dirección IP	Dirige el software TI a una computadora de servicio de licencias secundarias para obtener la licencia. Nota: La dirección IP debe ser IPv4. Nota: Esta configuración solo aplica a licencias simultáneas y administradas por la escuela.
allow.auto.upgrade	Verdadero/Falso	Cuando está en SÍ, permite actualizaciones automáticas en el software de Texas Instruments en computadoras que ejecutan el software de TI. Se les avisa a las computadoras acerca de las actualizaciones de software disponibles. Para recibir los avisos, los usuarios deben tener acceso a Internet y el puerto 80 debe estar abierto.
license.server	Nombre de host o dirección IP	Dirige el software TI a una computadora de servicio de licencias para obtener la licencia. Nota: La dirección IP debe ser IPv4. Nota: Esta configuración solo aplica a licencias simultáneas y administradas

Opción	Valores aceptados	Comentario
		por la escuela.
license.number	Autocompletado	Muestra el número de licencia utilizado para activar el software. Válido para licencias únicas o por volumen.
preferred.hosts	Punto y coma (;) conjunto delimitado de <Hostname or IP address>:<por t>	Permite que el administrador especifique los hosts que se consultarán para las clases disponibles cuando está deshabilitada la difusión múltiple en la red. Nota: Esta opción solo se usa en TI-Nspire™ Student Software y TI-Nspire™ CAS Student Software.
database.path	Ruta de archivo de Unix, UNC o Windows. Estas rutas pueden usar variables de entorno, pero no funcionarán con el carácter de tilde (~).	Permite al administrador configurar la ruta que el software verifica por una base de datos en el inicio. Al establecer esta propiedad se desactiva la capacidad del usuario para cambiar la ruta de la base de datos en el software. Nota: Esta configuración solo aplica para TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software y para TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software. Nota: Texas Instruments recomienda que esta ruta se configure a una ruta del sistema de archivos local.
testmode.configurations	<Configuration Name>[XXXX-XXXX]. La longitud máxima permitida del nombre es de 32 caracteres. Los caracteres especiales no son válidos.	Permite al administrador especificar hasta nueve configuraciones de modo de examen. Formato aceptado para una configuración: testmode.configurations=<Configuration Name>[XXXX-XXXX] Formato aceptado para varias configuraciones: testmode.configurations=<Configuration Name 1>[XXXX-XXXX],<Configuration Name 2>[XXXX-XXXX],...,<Configuration

Opción	Valores aceptados	Comentario
		Name 9>[XXXX-XXXX]. Nota: Esta opción solo se usa en TI-Nspire™ Student Software y TI-Nspire™ CAS Student Software. Calcule el código de prueba con "Elegir restricciones del modo de examen..." en TI-Nspire™ Student Software o TI-Nspire™ CAS Student Software.

Opciones de propiedades Deployment.properties

Opción	Valores aceptados	Comentario
deploy.log.dir	Ruta válida de Unix, UNC o Windows.	Crea un archivo en blanco inmediatamente después de la activación. El nombre de archivo indica si el proceso finalizó correcta o incorrectamente con el formato <AppName>-<Success/Failure>- <Host name>-<Date>-<Time>.log Por ejemplo, si se instaló TI-Nspire™ CAS Teacher Software correctamente en la computadora EscritorioClase01 el 15 de agosto de 2011 a las 14:30, aparecerá lo siguiente: TINspireCASTeacherEdition-Success-ClassDesktop01-20110815-1430.log
license.number	Un número de licencia de 31 dígitos válido.	Número de licencia del software de TI que se active en la computadora cliente. El número de licencia debe incluir guiones.
activation.time.limit	1-600	Cuando ACTIVAR está establecido como Sí, el software elige un valor aleatorio entre 1 y el valor especificado para esperar antes del intento de activación y entre intentos. Esto evita que una gran cantidad de clientes intenten comunicarse con el servidor de activación al mismo tiempo. El sistema intentará la activación automáticamente hasta tres veces.

Información general

Ayuda en línea

education.ti.com/eguide

Seleccione su país para obtener más información del producto.

Comuníquese con Asistencia de TI

education.ti.com/ti-cares

Seleccione su país para obtener recursos técnicos y otro tipo de ayuda.

Información sobre el servicio y la garantía

education.ti.com/warranty

Seleccione su país para obtener información acerca de la duración de los términos de la garantía o sobre el servicio para productos.

Garantía limitada. Esta garantía no afecta a sus derechos legales.

Texas Instruments Incorporated

12500 TI Blvd.

Dallas, TX 75243