



TI-*nspire*™

# 软件安裝與啟動手冊

本手冊適用 TI-Nspire™ 軟體 3.6 版。如欲取得最新版的文件，請前往 [education.ti.com/guides](http://education.ti.com/guides)。

## 重要資訊

除伴隨程式的授權中明確陳述之外，德州儀器概不提供有關任何程式或書籍資料的明示或暗示保證，包括但不限於任何可售性和特別目的適合性的暗示保證，並且僅按「原樣」提供此等資料。無論任何情況，德州儀器皆不負責與購買或使用這類資料有關或所致的任何特殊、附屬、附帶或衍生損害賠償，且無論行動的形式，德州儀器的唯一責任不會超過程式授權中載明的金額。此外，德州儀器不承擔任何種類的賠償責任，不管是否有任何其他當事人因使用這些材料而索賠。

© 2010 - 2013 Texas Instruments Incorporated

# 目錄

重要資訊 .....	2
<b>快速入門 - TI-Nspire™ 軟體安裝和啟動 .....</b>	<b>5</b>
開始之前 .....	5
取得授權 .....	5
取得 TI-Nspire™ 軟體 .....	6
取得 TI-Admin 軟體 .....	7
取得屬性檔案 .....	7
設定代理伺服器的環境變數 .....	7
使用部署工具 .....	8
<b>安裝 TI-Admin 軟體 .....</b>	<b>9</b>
<b>安裝 TI-Nspire™ 軟體 .....</b>	<b>10</b>
安裝和部署軟體 .....	10
<b>啟動授權 .....</b>	<b>11</b>
啟動單一和批量授權 .....	11
啟動多次啟動授權 .....	11
啟動網路版授權和學校管理授權 .....	11
<b>附錄 A: 授權類型和條款 .....</b>	<b>13</b>
授權類型 .....	13
授權類型的連線要求 .....	14
軟體使用的授權期限 .....	15
<b>附錄 B: 屬性檔案選項 .....</b>	<b>16</b>
Settings.properties 檔案選項 .....	16
Deployment.properties File Options .....	18
<b>德州儀器支援與服務 .....</b>	<b>21</b>
服務與保證資訊 .....	21
<b>索引 .....</b>	<b>23</b>



# 快速入門 - TI-Nspire™ 軟體安裝和啟動

本 *TI-Nspire™ 軟體安裝和啟動手冊* 主要說明如何下載、安裝和啟動以下 TI-Nspire™ 軟體。

- TI-Nspire™ Teacher 軟體 和 TI-Nspire™ CAS Teacher 軟體
- TI-Nspire™ Navigator™ Teacher 軟體 和 TI-Nspire™ CAS Navigator™ Teacher 軟體 Software
- TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher 軟體 和 TI-Nspire™ CAS Navigator™ NC Teacher 軟體
- TI-Nspire™ Student 軟體 和 TI-Nspire™ CAS Student 軟體
- TI-Admin 軟體

## 開始之前

開始安裝軟體之前，請檢閱以下檢查清單。

- 檢查電腦是否符合系統需求。請參見產品資料。  
[education.ti.com/software/requirements](http://education.ti.com/software/requirements).
- 確定您有管理員權限。
- 對於非多次**啟動**授權的其他授權類型，請確保具有網路連接。(多次**啟動**授權不需要網路連接。)
- 取得授權號碼或授權檔案。請參見本章取得授權。
- 確保具有 TI-Nspire™ software 安裝程式。請參見本章取得 *TI-Nspire™ Software*。
- 若使用代理伺服器，必須在**啟動** TI-Nspire™ software 之前設定環境變數。請參見本章設定代理伺服器的環境變數。

## 取得授權

TI-Nspire™ 軟體授權的取得方式有數種，具體取決於授權類型和購買方法(線上或 DVD)。

單一授權的授權號碼位於確認郵件或 DVD 套上。

對於批量、網路、多次**啟動**和學校管理的授權，請根據以下步驟兌換建立授權號碼或授權檔案所需的專用號碼。

1. 登入軟體服務中心賬號：[education.ti.com/go/softwarecenter](http://education.ti.com/go/softwarecenter).

2. 按一下**兌換專用號碼**。
3. 鍵入**確認郵件**中的專用號碼並按一下**兌換**。  
顯示 **授權合約**網頁。
4. 按一下**接受**。  
顯示 **專用號碼兌換成功**網頁。
5. 確認您的**訂單**，包括**產品名稱**、**授權類型**和**座位數目**。
6. 按一下**管理授權號碼**。  
顯示 **管理授權號碼**網頁。
7. 按一下**新授權號碼**，然後按一下**管理授權**。  
顯示 **配置啟動**網頁。
8. 對於非多次**啟動**的**授權類型**，請輸入要為第一個授權號碼配置的**座位數目**。  
例如，如果您有**30**個座位，要為三個授權號碼中的每一個配置**10**個座位，則為第一個授權號碼輸入**10**。
9. 輸入**別名**，然後按一下**儲存**。  
顯示 **管理授權號碼**網頁並同時顯示授權號碼或授權檔案的**下載連結**。
10. 重複步驟**8**和**9**，直到配置完所有座位為止。

## 取得 TI-Nspire™ 軟體

使用本節中的資訊取得 TI-Nspire™ 軟體。

TI-Nspire™ 軟體可使用以下**安裝程式**：

- **Windows® .exe 安裝程式**用於個別**安裝**
- **Windows® .msi 安裝程式**用於使用**部署工具**  
**附註：**.msi 安裝程式專用於靜默部署。對話方塊僅以英文顯示。
- **Mac® .pkg 安裝程式**用於個別**安裝**和使用**部署工具**

若要取得 TI-Nspire™ 軟體，請**選擇**以下**選項**之一：

- ▶ 如果購買 DVD，可在以下資料夾中找到**安裝程式**：
  - **Windows® .exe** 和 **.msi 安裝程式**在 **IPC** 資料夾中。
  - **Mac® .pkg 安裝程式**在 **/MAC** 資料夾中。
- ▶ 如果線上購買單一授權，請前往**確認郵件**所提供的網站。

- ▶ 對於線上購買的其他授權，請登入您的軟體服務中心帳號：  
[education.ti.com/go/softwarecenter](http://education.ti.com/go/softwarecenter).
- a) 在左側的功能表中，按一下**產品清單**。
- b) 找到軟體並按一下**下載軟體**。

## 取得 TI-Admin 軟體

要取得 TI-Admin 軟體，請遵循以下步驟。

1. 打開網頁流覽器並登入您的軟體服務中心帳號：  
[education.ti.com/go/softwarecenter](http://education.ti.com/go/softwarecenter)。
2. 在左側功能表上，按一下**安裝**並將最新 TI-Admin 安裝檔案下載到授權服務電腦上的一個暫存資料夾內。

## 取得屬性檔案

Settings.properties 和 deployment.properties 檔案用於批量、多次-啟動、網路、和學校管理授權的**安裝**。

要下載屬性檔案，請遵循以下步驟。

1. 打開網頁流覽器並登入您的軟體服務中心帳號：  
[education.ti.com/go/softwarecenter](http://education.ti.com/go/softwarecenter)。
2. 在左側的功能表中，按一下**安裝**。
3. 下載 settings.properties 和 deployment.properties 檔案並將它們提取到電腦上一個合適的資料夾中。

## 設定代理伺服器的環境變數

若使用代理伺服器，必須在使用 TI-Nspire™ 軟體之前設定環境變數。

環境變數為指向**啟動**授權所用代理伺服器和連接埠。

### 在 Windows® 上設定環境變數

若要在 Windows® 上設定環境變數，請執行以下步驟。

1. 按一下**啟動 > 控制台 > 系統**。  
(如果您使用的是 Windows® 7 或 Windows Vista® 並打開了控制台主視窗，請按一下**系統和安全 > 系統**。)  
此時會開啟「系統屬性」對話方塊。
2. 按一下**高級系統設定**標籤。

3. 按一下**環境變數**。  
環境變數」對話方塊隨即打開。
4. 在系統變數區域中按一下**新增**。  
新增系統變數」對話方塊隨即開啟。
5. 在「變數名稱」欄位中輸入 **TI.httpsProxy**。
6. 在「變數值」欄位中輸入 **<proxy IP address or host>:<proxy port>**。
7. 按一下**確定**關閉對話方塊和控制台。

## 在 Mac® 上設定環境變數

Mac® 的環境變數必須在 environment.plist 檔案中指定。

必須使用以下語法指定變數：

**TI.httpsProxy=<proxy IP address or host>:<proxy port>**

例如：

**TI.httpsProxy=www.proxyserver.com:8080**

關於在 environment.plist 檔案中設定環境變數的詳細資訊，請參見 Apple® 文件。

## 使用部署工具

可以使用各種部署工具將軟體靜默散佈到多台電腦上。關於使用部署工具的說明，請參見工具中的說明文件。Texas Instruments 不會推薦特定產品。

如果您在部署 TI-Nspire™ software 時遇到任何問題，請聯絡 Software Service Center(軟體服務中心) :[education.ti.com/go/softwarecenter](http://education.ti.com/go/softwarecenter) 或透過 1.800.TI.CARES 或 [ti-cares@ti.com](mailto:ti-cares@ti.com) 聯絡 TI-Cares。

# 安裝 TI-Admin 軟體

TI-Admin 套裝軟體包含以下因網路版和學校管理授權需**安裝**到授權服務電腦的程式：

- TI-Admin **啟動精靈**
- 授權服務
- WlmAdmin 應用程式

請根據以下步驟**安裝** TI-Admin 軟體。

1. 按兩下 TI-Admin 檔案 開始**安裝**步驟。  
[**啟動精靈**] 對話方塊將會開啟。
2. 遵循**安裝**對話方塊中的說明以完成**安裝**。

[**啟動精靈**] **安裝**完成並可**啟動**授權服務電腦。

關於**啟動**授權服務的詳情，請參見**啟動**授權章節中的**啟動**網路版和學校管理授權。

# 安裝 TI-Nspire™ 軟體

要安裝並部署 TI-Nspire™ 軟體，請遵循本章的步驟。

在開始任何安裝程序之前，請參閱 *新手入門* 章節。

## 安裝和部署軟體

如果要使用網路版或學校管理授權，請確保已安裝 TI-Admin 軟體。如需更多資訊，請參閱 *安裝 TI-Admin 軟體*。

請根據以下步驟安裝和部署 TI-Nspire™ 軟體。

1. 下載並保存 `settings.properties` 和 `deployment.properties` 檔案。更多資訊請參見 *取得屬性檔案*。
2. 使用 Windows® 上的記事本或 Mac® 上的 TextEdit 等非格式文字編輯器打開屬性檔案。
3. 根據屬性檔案中提供的 **選項** 說明和值指定應用於 **安裝** 的值。

**附註：**如果您使用網路版或學校管理授權，則 `settings.properties` 檔案中至少需要包含 **license.server** 選項的值才能保證將運行 TI-Nspire™ 軟體的電腦配置為訪問授權服務。

詳細資訊請參見 *附錄 B: 屬性檔案 選項*。

4. 保存每個屬性檔案。
5. 您可自行選擇部署軟體的平臺或流程，也可運行安裝檔案並根據精靈的提示進行操作。

**附註：**屬性檔案應與 TI-Nspire™ 安裝程式 (.exe、.msi 或 .pkg) 文件位於同一資料夾。

如果包含 **license.number** 值的 `deployment.properties` 檔案與 TI-Nspire™ 安裝程式一起部署，安裝程式會自動嘗試以靜默方式啟動該授權。此過程可能需要長達 10 分鐘，並且部署時客戶機須接入 Internet。

# 啟動授權

請按照本章敘述的程序**啟動**軟體。

若使用代理伺服器**啟動**單一、批量或網路版授權，您必須在**啟動**授權之前設定環境變數。請參見**新手入門**章節中的**設定代理伺服器的環境變數**。

## 啟動單一和批量授權

本節介紹如何使用授權號碼和網際網路連線，來進行**手動啟動**單一和批量授權。

1. 開啟 TI-Nspire™ 軟體。

**啟動精靈**對話方塊將會開啟。

2. 根據精靈提示完成**啟動**。

**附註:** 如果您複製了授權號碼，則您可將游標放到第一個欄位左側並按 **Ctrl + V** 粘貼整個號碼 (Mac®: **⌘ V**)。

**啟動成功**對話方塊將會開啟。

3. 請從以下**選項**進行**選取**:

- 若要**啟動** TI-Nspire™ 軟體，請按一下**下一步**。
- 若要退出精靈並稍後使用軟體，請按一下**完成**。

## 啟動多次啟動授權

多次**啟動**授權**啟動**軟體是透過**安裝**授權檔案進行**啟動**的。關於授權檔案的位置請參見軟體**服務**中心的產品頁面。

## 啟動網路版授權和學校管理授權

根據本節資訊**啟動**授權**服務**。**服務****啟動**後，運行 TI-Nspire™ 軟體的電腦即有可用的座位。

**附註:** 如果精靈無法完成**啟動**過程，程式可能提示您透過其他電腦的網際網路連線進行**啟動**。

1. **選取**程式 > **TI 工具** > **TI Admin** > **啟動 TI 軟體** (Windows®) 或移到 /**應用程式** 並按兩下 **TI-Admin** (Mac®)。

**啟動精靈**對話方塊將會開啟。

2. 根據精靈提示完成**啟動**。

**附註:** 如果您複製了授權號碼，則您可將游標放到第一個欄位左側並按 **Ctrl + V** (Mac®: **⌘ + V**)。

**啟動成功**對話方塊將會開啟。

3. 請從以下**選項**進行**選取**：

- 若要**安裝**其他授權，請按一下**下一步**。
- 若要關閉精靈，請按一下**完成**。
- 在 Windows® 上，**選擇** **成功啟動**對話方塊中的**啟動 WLMAdmin**勾選方塊。

## 附錄 A: 授權類型和條款

您所需要的授權和**條款**，依據所購買的 TI-Nspire™ software、需要的使用者座位數，以及多使用者所需的靈活性不同而不同。

學校網路和網際網路的連線要求，取決於**啟動**和授權類型。

### 授權類型

以下是 TI-Nspire™ 軟體的授權類型。

#### 單一授權

單一授權對一台電腦上的 TI-Nspire™ 軟體有效。它於開始使用軟體時將會**啟動**。

**啟動**授權時需要網際網路連線。

#### 批量授權

批量授權是多使用者授權，可供多使用者和電腦使用 TI-Nspire™ 軟體

它使用一個授權管理一個座位池，其中的座位數量決定於購買時。這個座位池可以有多个授權號碼，例如 30-個座位的批量授權就可擁有三個編號，每個編號管理 10 個座位。

池中的每一台電腦均要**安裝** TI-Nspire™ 軟體。授權號碼預設為綁定電腦的，並將會**啟動**於 TI-Nspire™ 軟體首次在該電腦**啟動**時。

**啟動**授權時需要網際網路連線。

#### 網路版授權

網路版授權需**安裝**在運行 TI-Admin 軟體授權服務電腦上，使用於管理座位使用情況。

使用網路版授權時，可在學校所有電腦上**安裝** TI-Nspire™ 軟體，只要有可用座位即可使用該軟體：

- 使用者**開啟**軟體時，授權服務即為該使用者分配一個未使用的座位。
- 使用者關閉軟體時，座位即返回池中。

這個流程管理的最大座位數指定於購買時。

在授權服務電腦上**安裝**和**啟動** TI-Admin 軟體時需要 Internet 連接。運行 TI-Nspire™ 軟體的電腦必須透過學校網際網路連線到授權服務電腦才能管理座位。

## 多次啟動授權

多次**啟動**授權是多使用者授權，可供多使用者和電腦使用 TI-Nspire™ 軟體。授權為檔案形式，您需要將該檔案放在欲**安裝**軟體的電腦上。

這個檔案用於**啟動**軟體，使用者無需授權號碼。

使用 TI-Nspire™ 軟體的電腦無需連線 Internet 或學校網路。可透過硬碟映射或其他部署方法**安裝**軟體。

對於多次**啟動**授權，每台電腦上的軟體都必須定期**啟動**：

- 購買的授權可以是永久的(定期免費續借)，也可以是不可續借的。
- 訂閱續借會產生新的授權檔案，您必須將此檔案部署到運行 TI-Nspire™ software 的電腦上。

## 學校管理授權

學校管理授權是多使用者授權，可供多使用者(教師和學生)和電腦使用 TI-Nspire™ 軟體。

學校管理授權為集中管理和**啟動**於連線到學校網路的授權伺服器電腦。

使用者開**啟**軟體時，若滿足以下**條件**軟體即可運行：

- 電腦已連線到授權**服務**電腦並且有可用座位。
- 電腦雖然未連線到網路，但在過去 30 天內曾成功連線到授權**服務**電腦。

在授權**服務**電腦上**安裝**和**啟動** TI-Admin 軟體時需要網際網路連線。運行 TI-Nspire™ 軟體的電腦必須透過學校網際網路連線到授權**服務**電腦才能管理座位。

可透過硬碟映射或其他部署方式在已**安裝** TI-Nspire™ 軟體的電腦上**安裝**案件。

學校管理授權的授權**服務**需要定期**啟動**：

- 購買的授權可以是永久的(定期免費續借)，也可以是不可續借的。
- 訂閱續借會產生新授權號碼，並需要在授權**服務**電腦上**啟動**。

## 授權類型的連線要求

以下表格總結運行 TI-Nspire™ 軟體或授權管理軟體電腦的連線要求。

授權類型	啟動時需要網際網路連線？	離線使用？	離線時間？
------	--------------	-------	-------

單一	是	是	授權有效時間
大量授權版	是	是	授權有效時間
網路版	僅用於授權服務	有限手動	借用時間(可調整)
多次啟動	否	是	授權有效時間
學校管理	僅用於授權服務	有限自動	自上次授權服務成功連線後 30 天

## 軟體使用的授權期限

使用 TI-Nspire™ 軟體的授權期限是指定的：

- **訂購版。**訂閱授權是有時效的授權。可以透過定義時間段或截止日期來指定期限。
- **永久授權。**永久授權即在無限的時間內有效。部分授權可能需要定期續借並重新啟動。
- **試用授權。**試用授權的有效期限即軟體中說明的試用期限。無需授權號碼。

## 附錄 B: 屬性檔案選項

本附錄總結了 settings.properties 和 deployment.properties 檔案的選項。

**附註:**。請確定您下載的是包含當前各種選項的最新屬性檔案。

### Settings.properties 檔案選項

選項	接受的值	意見
database.path	Unix、UNC 或 Windows 檔案路徑。這些路徑可以使用環境變數，但不能使用波浪 (~) 符。	讓管理員可以設定軟體在 <b>啟動</b> 時檢查資料庫所使用的路徑。設定此屬性將使使用者無法變更軟體中的資料庫路徑。 <b>附註:</b> 此設定僅適用於 TI-Nspire™ Navigator™ Teacher 軟體和 TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher 軟體。 <b>附註:</b> Texas Instruments 建議將該路徑設定為本地檔案系統路徑。
prefered.hosts	一組分號 (;) 分隔的 <Hostname or IP address>:<port>	禁用網路多播時，允許管理員指定可查詢可用班級的主機。 <b>附註:</b> 僅 TINspire™ Student 軟體 和 TINspire™ CAS Student 軟體 可用此 <b>選項</b> 。
allow.auto.upgrade	是非題	設定為“是”時，允許運行 TINspire™ 軟體的電腦 <b>自動</b> 更新到 Texas Instruments 軟體。電腦會收到可用軟體更新通知。 若要接收通知，使用者必

選項	接受的值	意見
license.server	主機名稱或 IP 位址	<p>須有網際網路連線，而且必須開啟 80 連接埠。</p> <p>使 TINspire™ 軟體指向授權服務電腦檢查授權。</p> <p><b>附註:</b> IP 位址必須為 IPv4。</p> <p><b>附註:</b> 此設定僅適用於網路版和學校管理的授權。</p>
license.server.2	主機名稱或 IP 位址	<p>使 TINspire™ 軟體指向授權服務電腦檢查授權。</p> <p><b>附註:</b> IP 位址必須為 IPv4。</p> <p><b>附註:</b> 此設定僅適用於網路版和學校管理的授權。</p>
license.server.3	主機名稱或 IP 位址	<p>使 TINspire™ 軟體指向授權服務電腦檢查授權。</p> <p><b>附註:</b> IP 位址必須為 IPv4。</p> <p><b>附註:</b> 此設定僅適用於網路版和學校管理的授權。</p>
allow.license.borrow	是/否	<p>如果<b>啟用</b>，可在使用<b>啟用了借用的網路版授權時</b>允許授權借用(本地授權)。</p> <p><b>附註:</b> 此設定僅適用於網路版和學校管理的授權。</p>
max.days.borrow.license	1 - 365	<p>使用<b>啟用了借用的網路版授權時</b>，為允許用戶借用授權的時間(天數)。</p> <p><b>附註:</b> 此設定僅適用於網路版和學校管理的授權。</p>
allow.subscription.warning	是/否	<p>如果<b>啟用</b>，可在授權即將到期時警告使用者。</p>

選項	接受的值	意見
		<b>附註:</b> 此設定僅適用於訂閱授權。
subscription.warning.days	1 - 31	警告使用授權到期前的時間(天數)。 <b>附註:</b> 此設定僅適用於訂閱授權。
subscription.warned.already	是非題	如果 <b>啟用</b> ，可隱藏顯示訂閱授權剩餘 <b>啟動</b> 時間的訂閱警告對話方塊。 <b>附註:</b> 此設定僅適用於訂閱授權。

## *Deployment.properties File Options*

選項	接受的值	意見
deploy.log.dir	有效的 Unix、UNC 或 Windows 路徑。	<b>啟動</b> 後立即建立一個空白檔案。檔名以下列格式說明成功或失敗: <AppName>-<Success/Failure>- <Host name>-<Date>-<Time>.log 例如，若 2011 年 8 月 15 日下午 2:30 在電腦 ClassDesktop01 上成功 <b>安裝</b> 了 TINspire™ CAS Teacher 軟體，則會出現以下條目: TINspireCASTeacherEdition-Success- ClassDesktop01-20110815-1430.log
activation.log.location	有效的 Unix、UNC 或 Windows 路徑。	在指定目錄中創建 <b>啟動</b> 進度的詳細日誌檔案。
license.number	有效的 31 位授權號碼。	需要在用戶端電腦上 <b>啟動</b> 的 TI 軟體的授權號碼。授權號碼應包括破折號。

選項	接受的值	意見
activation.time.limit	0 - 600	<p>當 <b>啟動</b> 設置為 <b>是</b> 時，軟體會從 1 和指定值之<b>間</b>選擇一個隨機值作為下一次批量<b>啟動</b>重試之前和重試之<b>間</b>的等待時間。這可以避免同時有大量使用者嘗試<b>與啟動</b>伺服器進行通信。</p> <p>系統最多將自動嘗試<b>啟動</b>三次。</p>



## 德州儀器支援與服務

首頁：	<a href="http://education.ti.com">education.ti.com</a>
電子郵件洽詢：	<a href="mailto:ti-cares@ti.com">ti-cares@ti.com</a>
知識庫與電子郵件洽詢：	<a href="http://education.ti.com/support">education.ti.com/support</a>
國際資訊：	<a href="http://education.ti.com/international">education.ti.com/international</a>

### 服務與保證資訊

如需產品服務保證期間和保證條款的相關資訊，請參見本產品隨附的保證聲明或聯絡您當地的德州儀器零售商/經銷商。



# 索引

## T

TI-Admin 軟體	
<b>安裝</b> .....	9
<b>獲取</b> .....	7
TI-Nspire™ 軟體	
<b>安裝</b> .....	10
<b>獲取</b> .....	6

## 工

工具, 部署軟體 .....	8
----------------	---

## 代

代理伺服器, 設置環境變數 .....	7
---------------------	---

## 永

永久授權 <b>條款</b> .....	15
----------------------	----

## 多

多次 <b>啟動</b> 授權、描述和連線 .....	14
-----------------------------	----

## 安

<b>安裝</b>	
TI-Admin 軟體 .....	9
TI-Nspire™ 軟體 .....	10

## 批

批量授權、描述和連線 .....	13
------------------	----

## 要

要求	
在您開始 <b>安裝</b> 前 .....	5

## 訂

訂閱授權 <b>條款</b> .....	15
----------------------	----

## 啟

<b>啟動</b> 授權 .....	11
<b>啟動</b> 精靈, <b>啟動</b> 授權 .....	11

## 授

授權	
多次 <b>啟動</b> .....	14
批量 .....	13
<b>啟動</b> .....	11
軟體使用 <b>條款</b> .....	15
連接要求 .....	14
單一 .....	13
網路版 .....	13
學校管理 .....	14
類型和使用 <b>條款</b> .....	13
授權軟體使用 <b>條款</b> .....	13
授權類型 .....	13

## 許

許可證	
獲取 .....	5

## 部

部署工具 .....	8
------------	---

## 單

單一授權、描述和連線 .....	13
------------------	----

## 試

試用授權 <b>條款</b> .....	15
----------------------	----

## 網

網路版授權、描述和連線 .....	13
-------------------	----

## 學

學校管理授權、描述和連線 .....	14
--------------------	----

## 選

<b>選項</b> , 屬性檔案 .....	16
------------------------	----

## 獲

獲取	
TI-Admin 軟體 .....	7
TI-Nspire™ 軟體 .....	6
許可證 .....	5

## 環

環境變數, 為代理伺服器設定 .....	7
----------------------	---

## 屬

屬性檔案	
<b>選項</b> .....	16