



TI-*nspire*[™]

Guía de instalación y de activación del software

Antes de usar (ó ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo.

Esta guía corresponde a la versión 3.2 del software TI-Nspire[™]. Para obtener la versión más reciente de la documentación, visite el sitio education.ti.com/guides.

Información importante

Excepto por lo que se establezca expresamente en contrario en la Licencia que se incluye con el programa, Texas Instruments no otorga ninguna garantía, ni expresa ni implícita, incluidas pero sin limitarse a cualquier garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad con un propósito en particular, en relación con cualquier programa o material impreso, y hace dichos materiales disponibles únicamente "tal y como se encuentran". En ningún caso Texas Instruments será responsable en relación con ninguna persona de daños especiales, colaterales, incidentales o consecuenciales en conexión con o que surjan de la compra o el uso de estos materiales, y la responsabilidad única y exclusiva de Texas Instruments, independientemente de la forma de acción, no excederá la cantidad estipulada en la licencia para el programa. Asimismo, Texas Instruments no será responsable de ninguna reclamación de ningún tipo en contra del uso de estos materiales por parte de cualquier otro individuo.

Licencia

Favor de ver la licencia completa instalada en

C:\Program Files\TI Education\<TI-Nspire™ Product Name>\license.

© 2006 - 2012 Texas Instruments Incorporated

Apple®, Mac®, OS X®, Microsoft® Windows®, Sentinel™, y Windows Vista® son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Índice de contenido

Información importante	ii
Cómo comenzar	1
Antes de comenzar	1
Cómo obtener licencias	1
Cómo obtener el software TI-Nspire™	2
Cómo obtener el software de Administración de TI	3
Cómo obtener los archivos setup.ini	3
Cómo configurar variables de entorno para servidores proxy ...	4
Cómo usar las herramientas de implementación	5
Cómo instalar el TI-Admin software	7
Cómo instalar el software TI-Nspire™	9
Método básico	9
Método avanzado	10
Cómo activar las licencias	11
Cómo activar las licencias únicas y de volumen	11
Cómo activar licencias de activación múltiple	11
Cómo activar licencias simultáneas y administradas por la escuela	12
Apéndice A: Tipos de licencia y términos	13
Tipos de licencia	13
Requisitos de conectividad para los tipos de licencia	15
Términos de las licencias para el uso del software	16
Apéndice B: Opciones de los archivos setup.ini	17
Apéndice C: Información sobre servicio y garantía	25
Soporte y Servicio de Texas Instruments	25
Índice alfabético	27

Cómo comenzar

Esta *Guía para el software y la activación de TI-Nspire™* describe cómo descargar, instalar y activar el siguiente software TI-Nspire™.

- TI-Nspire™ Teacher Software y TI-Nspire™ CAS Teacher Software
- TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software y TI-Nspire™ CAS Navigator™ Teacher Software
- TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software y TI-Nspire™ CAS Navigator™ NC Teacher Software
- TI-Nspire™ Student Software y TI-Nspire™ CAS Student Software
- Software TI-Admin

Antes de comenzar

Antes de comenzar a instalar el software, revise la siguiente lista de verificación.

- Compruebe que las computadoras cumplan los requisitos del sistema. Consulte la documentación del producto en education.ti.com.
- Compruebe que tiene privilegios de administrador.
- Para los tipos de licencia distintos a la licencia de activaciones múltiples, compruebe que tiene conexión a Internet. (La licencia de activaciones- múltiples no requiere conexión a Internet).
- Obtenga los números o los archivos de la licencia. En este capítulo, consulte *Cómo obtener licencias*.
- Compruebe que tiene el instalador de software TI-Nspire™. En este capítulo, consulte *Cómo obtener el software TI-Nspire™*.
- Si usa un servidor proxy, configure las variables de entorno antes de iniciar el software TI-Nspire™. En este capítulo, consulte *Cómo configurar las variables de entorno para los servidores proxy*.

Cómo obtener licencias

Las licencias del software TI-Nspire™ se obtienen de distintas maneras, según el tipo de licencia y el método de compra (en línea o DVD).

Para una licencia única, el número de licencia se proporciona en el correo electrónico de confirmación o en el estuche del DVD.

Para las licencias de volumen, simultáneas, de activaciones múltiples y administradas por la escuela, siga estos pasos para canjear el número de reclamo necesario para crear números o archivos de licencia.

1. Inicie sesión en su cuenta del Centro de Servicio de Software en education.ti.com/go/softwarecenter.
2. Haga clic en **Canjear número de reclamo**.
Se muestra la página web Contrato de licencia.
3. Escriba el número de reclamo que se proporciona en su correo electrónico de confirmación y haga clic en **Canjear**.
Se muestra la página web Correcto canje de número de reclamo.
4. Haga clic en **Aceptar**.
Se muestra la página web Administrar números de licencia.
5. Compruebe su pedido: nombre de producto, tipo de licencia y cantidad de asientos.
6. Haga clic en **Administrar números de licencia**.
Se muestra la página web Asignar activaciones.
7. Haga clic en el **Nuevo número de licencia** y, a continuación, en **Administrar licencia**.
Se muestra la página web Asignar activaciones.
8. Para las licencias distintas a la licencia de activaciones múltiples, escriba la cantidad de asientos que desea asignar al primer número de licencia.
Por ejemplo, si tiene 30 asientos en total y desea asignar 10 asientos a cada uno de los tres números de licencia, escriba 10 para el primer número de licencia.
9. Escriba un apodo y haga clic en **Guardar**.
Se muestra la página Administrar número de licencia, con el número de licencia o con un enlace para descargar el archivo de la licencia.
10. Repita los pasos 8 y 9 hasta asignar todos los asientos.

Cómo obtener el software TI-Nspire™

Para obtener el software TI-Nspire™, use la información de esta sección. Están disponibles los instaladores siguientes para el software TI-Nspire™:

- Instaladores de Windows® .exe para instalaciones básicas

- Instaladores de Windows® .msi para instalaciones avanzadas y para su uso con herramientas de implementación

Nota: El instalador .msi está diseñado para usarse con implementaciones silenciosas. Los cuadros de diálogo se ofrecen solo en inglés.

- Instaladores de Mac® .pkg para instalaciones básicas, instalaciones avanzadas y su uso con herramientas de implementación

Para obtener el software TI-Nspire™, seleccione una de las opciones siguientes:

- ▶ Si su compra incluyó un DVD, encontrará el instalador en estas carpetas:
 - Para los instaladores de Windows® .exe y .msi, vaya a la carpeta \PC.
 - Para el instalador de Mac® .pkg, vaya a la carpeta /MAC.
- ▶ Si compró una licencia única en línea, vaya al sitio web que se proporciona en el correo electrónico de confirmación.
- ▶ Para otras licencias compradas en línea, inicie sesión en la cuenta del Centro de Servicio de Software en education.ti.com/go/softwarecenter.
 - a) En el menú de la izquierda, haga clic en **Lista de productos**.
 - b) Navegue hasta su software y haga clic en **Descargar software**.

Cómo obtener el software de Administración de TI

Para obtener el TI-Admin software, siga estos pasos.

1. Abra un explorador web e inicie sesión en su cuenta del Centro de Servicio de Software en education.ti.com/go/softwarecenter.
2. En el menú de la izquierda, haga clic en **Instalación** y descargue el instalador TI-Admin actual en una carpeta temporal de la computadora de servicio de licencias.

Cómo obtener los archivos setup.ini

Los archivos setup.ini se usan para las instalaciones avanzadas de las licencias de volumen, de activaciones múltiples, simultáneas y administradas por la escuela.

Para descargar el archivo setup.ini, siga estos pasos.

1. Abra un explorador web e inicie sesión en su cuenta del Centro de Servicio de Software en education.ti.com/go/softwarecenter.

2. En el menú de la izquierda, haga clic en **Instalación**.
3. Descargue el archivo setup.ini de Windows® o Mac® e instálelo en una carpeta conveniente de una computadora.

Nota: Asegúrese de descargar el archivo setup.ini específico de Windows® o Mac®. El contenido del archivo setup.ini puede parecer el mismo para Windows® y Mac®, pero las estructuras de los archivos, como los caracteres del final de las líneas, son distintas. Los archivos no funcionarán correctamente en el sistema operativo inadecuado.

Cómo configurar variables de entorno para servidores proxy

Si usa un servidor proxy, debe configurar las variables de entorno antes de poder usar el software TI-Nspire™.

Las variables de entorno apuntan al servidor proxy y al puerto para activar la licencia.

Cómo configurar variables de entorno en Windows®

Siga estos pasos para configurar las variables de entorno en Windows®.

Nota: En Windows®, las opciones de proxy de HTTP en el archivo setup.ini no puede usarse para configurar las variables de entorno.

1. Haga clic en **Inicio > Panel de control > Sistema**.

(Si usa Windows® 7 o Windows Vista® y navega desde la ventana principal del Panel de control, haga clic en **Sistema y seguridad > Sistema**).

Se abre el cuadro de diálogo Propiedades del sistema.

2. Haga clic en la pestaña **Configuración avanzada del sistema**.

3. Haga clic en **Variables de entorno**.

Aparece el cuadro de diálogo Variables de entorno.

4. En el área Variables del sistema, haga clic en **Nueva**.

Se abrirá el cuadro de diálogo Nueva variable del sistema.

5. En el campo de nombre de la variable, escriba **TI.HttpsProxy**.

6. En el campo de valor de la variable, escriba **<host o dirección IP proxy>:<puerto proxy>**.

7. Haga clic en **Aceptar** para cerrar los cuadros de diálogo abiertos y el Panel de control.

Cómo configurar variables de entorno en una Mac®

En una Mac®, las variables de entorno deben especificarse en el archivo `environment.plist`. Si instala el software con las opciones de `setup.ini` siguientes, el instalador configura las variables de manera automática:

- `USE_HTTP_PROXY_PORT`
- `USE_HTTP_PROXY_SERVER`

Si no usa el archivo `setup.ini` o si activa el software de Administración de TI- o una licencia simultánea o administrada por la escuela, deberá configurar las variables de entorno manualmente en la computadora donde instala el software.

Las variables deben especificarse con la sintaxis siguiente:

`TI.HttpsProxy=<host o dirección IP proxy>:<puerto proxy>`

Por ejemplo:

`TI.HttpsProxy=www.proxyserver.com:8080`

Para obtener más información acerca de cómo configurar las variables de entorno en el archivo `environment.plist`, consulte la documentación de Apple®.

Cómo usar las herramientas de implementación

Puede distribuir el software en computadoras de manera silenciosa con distintas herramientas de implementación. Para obtener instrucciones acerca de cómo usar una herramienta de implementación, consulte la documentación de la herramienta. Texas Instruments no recomienda productos específicos.

Si tiene problemas al implementar el software TI-Nspire™, vaya al Centro de Servicio de Software en education.ti.com/go/softwarecenter o comuníquese con TI-Cares en ti-cares@ti.com.

Cómo instalar el TI-Admin software

El paquete del software de Administración de TI incluye las siguientes utilidades que deben instalarse en el equipo de servicio de licencias para las licencias simultáneas y administradas por la escuela:

- Asistente para la activación del software Administración de TI
- Servidor de licencias
- Aplicación WlmAdmin (Windows®) o herramientas RMS de Sentinel® (Mac®)

Para instalar el software de Administración de TI, siga estos pasos.

1. Haga doble clic en el TI-Admin file (.exe para Windows® o .pkg para Mac®) para iniciar el procedimiento de instalación.

Se abre el cuadro de diálogo de Bienvenido del asistente para la activación.

2. Para completar la instalación, siga las instrucciones en los cuadros de diálogo del instalador.

El Asistente para la instalación le permite activar el servicio de licencia para su equipo.

Para obtener detalles acerca de cómo activar el servicio de licencias, consulte la sección *Cómo activar licencias simultáneas y administradas por la escuela* en el capítulo *Cómo activar licencias*.

Cómo instalar el software TI-Nspire™

Para instalar el software TI-Nspire™ con los métodos de instalación básico y avanzado, siga los procedimientos de este capítulo.

Antes de comenzar cualquiera de los procedimientos de instalación, repase el capítulo *Cómo comenzar*.

Método básico

Para instalar el software TI-Nspire™ con el método de instalación básico, siga los pasos de esta sección.

El método básico se realiza de manera manual para una licencia única o una licencia de volumen en solo un equipo. Si instala y activa el software TI-Nspire™ en varios equipos, cada uno debe configurarse independientemente si usa una instalación básica.

1. Cierre todos los programas en ejecución en su equipo.
2. Ejecute el instalador de TI-Nspire™.

Se abrirá el cuadro de diálogo de Bienvenida al Asistente para la instalación.

Nota: Puede que en algunos sistemas este cuadro de diálogo tarde varios minutos en aparecer.

3. Para completar la instalación, siga las instrucciones en los cuadros de diálogo del instalador.

Cuando la instalación haya finalizado, se abrirá el cuadro de diálogo de instalación correcta.

4. Seleccione una de estas opciones:

- Si desea iniciar el software de inmediato, haga clic en el nombre de producto adecuado y haga clic en **Finalizar**.
- Para salir del asistente y usar el software después, haga clic en **Continuar sin iniciar** y, a continuación, haga clic en **Finalizar**.

Método avanzado

El método de instalación avanzada es un proceso automatizado. Aunque requiere una mayor atención, ya que generalmente se necesita una implementación y un archivo setup.ini, ahorra tiempo al instalar el software en varios equipos.

Si usa una licencia simultánea o administrada por la escuela, asegúrese de haber instalado el software de Administración- de TI. Para obtener más información, consulte *Cómo instalar el software de Administración- de TI*.

Para instalar el software TI-Nspire™, siga estos pasos.

1. Descargue y guarde el archivo setup.ini. Para obtener más información, consulte *Cómo obtener los archivos setup.ini*.
2. Use un editor de texto sin formato como el Bloc de notas en Windows® y TextEdit en Mac® para abrir el archivo setup.ini. (No use una aplicación que podría cambiar el formato del texto, como Microsoft® Word).
3. Use las descripciones y los valores de las opciones que se proporcionan en el archivo setup.ini para especificar los valores correspondientes a su instalación.

Nota: Si usa una licencia simultánea o administrada por la escuela, el archivo setup.ini debe contener la opción LICENSE_SERVER_1 como mínimo para asegurar que los archivos que ejecutan el software TI-Nspire™ estén configurados para acceder al servicio de licencias.

Para obtener más información, consulte el *apéndice B: Opciones del archivo setup.ini*.

4. Guarde el archivo setup.ini.
5. Implemente el software y el archivo setup.ini con la plataforma o el proceso de su elección, o ejecute el instalador y siga las indicaciones del asistente.
 - Para Windows®, el archivo setup.ini debe estar en la misma carpeta que el archivo del instalador de TI-Nspire™ (.exe o .msi).
 - En una Mac®, el archivo setup.ini debe estar ubicado en la carpeta /tmp.

Cómo activar las licencias

Para activar el software, use los procedimientos que se describen en este capítulo.

Si usa un servidor proxy para una licencia única, de volumen o simultánea, debe establecer las variables de entorno para poder activar la licencia. En el capítulo *Cómo comenzar*, consulte *Cómo configurar las variable de entorno para los servidores proxy*.

Cómo activar las licencias únicas y de volumen

Esta sección describe cómo activar una licencia única o de volumen de manera manual con un número de licencia y una conexión a Internet. Si usó un archivo setup.ini con las opciones LICENSE_NUMBER y ACTIVATE, el software debe haberse activado de manera silenciosa y automática.

Nota: Si el asistente no puede finalizar la activación, puede que el sistema le solicite que finalice la activación al conectarse a Internet desde otra computadora.

1. Abra el software TI-Nspire™.

Se abre el cuadro de diálogo de Bienvenida del Asistente para la activación.

2. Siga las indicaciones del asistente para completar la activación.

Nota: Si copia el número de licencia, puede pegar todo el número al colocar el cursor en el primer campo de la izquierda y presionar **Ctrl + V** (Mac®: **⌘ + V**).

Se abre el cuadro de diálogo Activación correcta.

3. Seleccione una de estas opciones:

- Para iniciar el software TI-Nspire™, haga clic en **Siguiente**.
- Para salir del asistente y usar el software después, haga clic en **Finalizar**.

Cómo activar licencias de activación múltiple

Una licencia de activación múltiple activa el software mediante la instalación de un archivo de licencia. La información acerca de dónde ubicar el archivo de licencia se encuentra en la página del producto en el Centro de Servicio para el Software.

Cómo activar licencias simultáneas y administradas por la escuela

Use la información de esta sección para activar el servicio de la licencia. Cuando se haya activado el servicio, habrá asientos disponibles para su uso en las computadoras que ejecuten el software TI-Nspire™.

Nota: Si el asistente no puede finalizar la activación, puede que el sistema le solicite que finalice la activación al conectarse a Internet desde otra computadora.

1. Seleccione **Programas > Herramientas de TI > Administración de TI > Activar software de TI** (Windows®) o vaya a **/Aplicaciones** y haga doble clic en **Administración-de TI** (Mac®).

Se abre el cuadro de diálogo de Bienvenida del Asistente para la activación.

2. Siga las indicaciones del asistente para completar la activación.

Nota: Si copia el número de licencia, puede pegar todo el número al colocar el cursor en el primer campo de la izquierda y presionar **Ctrl + V** (Mac®: **⌘ + V**).

Se abre el cuadro de diálogo Activación correcta.

3. Seleccione una de estas opciones:

- Para instalar otra licencia, haga clic en **Siguiente**.
- Para cerrar el asistente, haga clic en **Finalizar**.
- Para administrar los asientos:
 - En Windows®, seleccione la casilla de verificación **Iniciar WLMadmin** en el cuadro de diálogo Activación correcta.
 - En una Mac®, inicie este comando desde la terminal: `lsmon`

Apéndice A: Tipos de licencia y términos

El tipo de licencia y los términos necesarios dependen del software TI-Nspire™ que se compró, de la cantidad de usuarios (asientos) necesarios y de la flexibilidad necesaria para múltiples usuarios.

Los requisitos para la conectividad con la red de la escuela e Internet varían según el tipo de activación y licencia.

Tipos de licencia

Los siguientes tipos de licencia son las licencias del software TI-Nspire™.

Licencias únicas

Una licencia única es válida para el software TI-Nspire™ instalado en una única computadora. Se activa al comenzar a usar el software.

Se requiere una conexión a Internet para activar la licencia.

Licencias de volumen

Una licencia de volumen es una licencia de varios usuarios que proporciona uso del software TI-Nspire™ por usuario y por computadora.

Esta licencia única administra un grupo de asientos, cuya cantidad se especifica en el momento de la compra. El grupo puede dividirse en varios números de licencia, por ejemplo tres números de licencia que administran 10 asientos cada uno en una licencia de volumen de 30-asientos.

El software TI-Nspire™ se instala en cada computadora del grupo. El número de licencia permanece, de manera predeterminada, con la computadora, y se activa cuando se abre el software TI-Nspire™ en esa computadora.

Se requiere una conexión a Internet para activar la licencia.

Licencias simultáneas

Una licencia simultánea es un único número de licencia que se instala en la computadora de servicio de licencias que ejecuta el software de Administrador de TI y se usa para administrar el uso de los asientos.

Con una licencia simultánea, el software TI-Nspire™ puede instalarse en todas las computadoras de la escuela y usarse cuando hay un asiento disponible:

- Cuando un usuario abre el software, el servicio de licencia comprueba que haya un asiento sin usar para el usuario.
- Cuando el usuario cierra el software, el asiento regresa al grupo.

Este proceso se aplica a la cantidad máxima de asientos que se especificaron en el momento de la compra.

Se requiere una conexión a Internet para instalar y activar el TI-Admin software en la computadora de servicio de licencias. Las computadoras que ejecutan el software TI-Nspire™ deben estar conectados mediante la red de la escuela a la computadora de servicio de licencias para administrar los asientos.

Licencia de activaciones múltiples

Una licencia de activaciones múltiples es una licencia de varios usuarios que proporciona uso del software TI-Nspire™ por usuario y por computadora.

La licencia se proporciona en un archivo, ubicado en un lugar específico de las computadoras donde está instalado el software.

El archivo se usa para activar el software; los usuarios no reciben un número de licencia.

Para las computadoras que usan el software TI-Nspire™, no son necesarias conexiones a Internet ni a la red de la escuela. El software puede instalarse mediante imágenes de disco duro y otros métodos de implementación.

Para la licencia de activaciones múltiples, el software de cada computadora debe activarse periódicamente.

- La licencia puede comprarse como perpetua (renovada por un nuevo período sin costo adicional), o puede comprarse como suscripción no renovable.
- La renovación de la suscripción produce un nuevo archivo de licencia que debe implementarse en las computadoras que ejecuta el software TI-Nspire™.

Licencias administrada por la escuela

La licencia administrada por la escuela es una licencia de varios usuarios para el uso del software TI-Nspire™ por usuario (profesor o estudiante) y por computadora.

La licencia administrada por la escuela se administra centralmente y se activa en la computadora de servicio de licencias que está conectado con la red de la escuela.

Cuando un usuario abre el software, puede ejecutarse si se cumplen estos requisitos de conectividad.

- La computadora debe estar conectada a la computadora de servicio de licencias y debe haber asientos disponibles.
- La computadora debe estar fuera de la red pero debe haberse conectado correctamente con la computadora de servicio de licencias durante los 30 días anteriores.

Se requiere una conexión a Internet para instalar y activar el software de Administración de-TI en la computadora de servicio de licencias. Las computadoras que ejecutan el software TI-Nspire™ deben estar conectados mediante la red de la escuela a la computadora de servicio de licencias para administrar los asientos.

El software puede instalarse en las computadoras que ejecutan el software TI-Nspire™ mediante imágenes de disco duro y otros métodos de implementación.

Para la licencia administrada por la escuela, el servicio de licencias se activa de manera periódica:

- La licencia puede comprarse como perpetua (renovada por un nuevo período sin costo adicional) o puede comprarse como suscripción no renovable.
- La suscripción se renueva con un nuevo número de licencia que debe activarse en la computadora de servicio de licencias.

Requisitos de conectividad para los tipos de licencia

La tabla siguiente resume los requisitos de conectividad para la computadora que ejecuta el software TI-Nspire™ o el software de administración de licencias.

Tipo de licencia	¿Conectividad a Internet necesaria para la activación?	¿Uso fuera de la red?	¿Tiempo fuera de la red?
Único	Sí	Sí	Duración de la licencia completa
Volumen	Sí	Sí	Duración de la licencia completa
Simultáneas	Solo para el servicio de licencias	Manual limitada	Período de préstamo (ajustable)
De activaciones múltiples	No	Sí	Duración de la licencia completa
Administradas por la escuela	Solo para el servicio de licencias	Automático a limitada	30 días después de la última conexión correcta al servicio de licencias

Términos de las licencias para el uso del software

Para las licencias, los términos para usar el software TI-Nspire™ se especifican:

- **Suscripción.** Una suscripción es válida durante un tiempo limitado. El tiempo puede ser una duración o puede definirse con una fecha de finalización.
- **Licencia perpetua.** Una licencia perpetua es válida durante un tiempo ilimitado. Algunos tipos de licencia pueden requerir que se renueven y reactiven con regularidad.
- **Licencia de prueba.** Una licencia de prueba es válida durante el período de evaluación indicado en el software. No es necesario un número de licencia.

Apéndice B: Opciones de los archivos setup.ini

Este apéndice resume las opciones para los archivos setup.ini.

Nota: Asegúrese de descargar el archivo setup.ini más reciente que contenga las opciones actualizadas.

Opción	Licencia Tipo	Valor
ACTIVATE	Volumen	SÍ o NO (predeterminado = SÍ) Cuando el valor es SÍ, se programa un intento de activación silencioso inmediatamente después de la instalación, y permite hasta dos reintentos programados aleatoriamente de ser necesario. Si el valor es NO, la activación no se inicia hasta el inicio del software TI-Nspire™. Esto puede resultar de beneficio al usar una licencia de suscripción y si el software TI-Nspire™ se implementa antes de comenzar el semestre. Esto asegura que el período de suscripción no comience hasta la implementación inicial del software.

Opción	Licencia Tipo	Valor
ACTIVATION_ TIME_LIMIT	Volumen	Tiempo en segundos de 1 a 600 (predeterminado = 600) Cuando ACTIVAR está en SÍ, el software elige un valor aleatorio entre 1 y el valor especificado para esperar antes del intento de activación y entre intentos. Esto previene que una gran cantidad de clientes intenten comunicarse con el servidor de activación al mismo tiempo. El sistema intentará en forma automática la activación hasta tres veces.
ALLOW_AUTO_ SW_UPDATE	Todo	SÍ o NO (predeterminado = SÍ) Cuando está en SÍ, permite actualizaciones automáticas en el software de Texas Instruments en computadoras que ejecutan el software de TI-Nspire™. Se les avisa a las computadoras acerca de las actualizaciones de software disponibles. Para recibir los avisos, los usuarios deben tener acceso a Internet y el puerto 80 debe estar abierto.
ALLOW_ LICENSE_BORROW	Simultáneas	SÍ o NO (predeterminado = SÍ) Cuando está en SÍ, permite que los usuarios capten un asiento y usen el software TI-Nspire™ cuando la computadora es remota y no está conectada a la computadora de servicio de licencias.

Opción	Licencia Tipo	Valor
DATABASE_PATH	Todo	Carpeta o ruta de acceso de red completas Permite que el administrador especifique una ruta de acceso para las bases de datos de TI-Nspire™ en el siguiente software: • TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software y TI-Nspire™ CAS Navigator™ Teacher Software • TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software y TI-Nspire™ CAS Navigator™ NC Teacher Software Esta ruta de acceso puede contener variables de entorno.
DAYS_TO_WARN_BEFORE_LICENSE_EXPIRATION	Activaciones múltiples, administradas por la escuela y todas las suscripciones	1 a 31 (predeterminado = 30) Especifica el tiempo (en días) para advertir a un usuario del vencimiento futuro de la licencia si LICENSE_EXPIRATION_WARNING está en SÍ.

Opción	Licencia Tipo	Valor
DEPLOYLOGDIR	Volumen	Carpeta o ruta de acceso de red completas Crea un archivo vacío inmediatamente después de la activación. El nombre de archivo indica si el proceso finalizó correcta o incorrectamente con el formato siguiente: <NombreAplicación>- <Éxito/Falla>- <Nombre host>-<Fecha>- <Hora>.log Por ejemplo, si se instaló TI-Nspire™ CAS Teacher Software correctamente en la computadora EscritorioClase01 el 15 de agosto de 2011 a las 14:30, aparecerá lo siguiente: TINspireCASTeacherEditio n-Success- EscritorioClase01- 20110815-1430.log
LICENSE_EXPIRATION_WARNING	Todas las suscripciones	SÍ o NO (predeterminado = SÍ) Si está en SÍ, permite que los usuarios reciban una advertencia cuando una licencia está cerca del vencimiento. Esta opción solo aplica a las licencias de suscripción. Si tiene una licencia perpetua, esta opción se ignora.

Opción	Licencia Tipo	Valor
LICENSE_NUMBER	Volumen	Número de licencia de 31 dígitos El número de licencia obtenido cuando se canjeó el número de reclamo en el Centro de Servicio de Software. Escriba (o copie y pegue) el número exactamente como se proporciona, incluidos los guiones.
LICENSE_NUMBER_2	Volumen	Número de licencia de 31 dígitos Esta opción se usa solo para TI-Nspire™ CAS Teacher Software. El número de licencia obtenido cuando se canjeó el número de reclamo en el Centro de Servicio de Software. Escriba (o copie y pegue) el número exactamente como se proporciona, incluidos los guiones.
LICENSE_SERVER_1	Simultánea, administrada por la escuela	Nombre de host o IP dirección Dirige el software TI-Nspire™ a la computadora de servicio de licencias para obtener la licencia. Si solo tiene un servidor de licencias, establezca el valor de LICENSE_SERVER_1 a host name. Nota: La dirección IP debe ser IPv4.

Opción	Licencia Tipo	Valor
LICENSE_SERVER_2 (opcional)	Simultánea, administrada por la escuela	Nombre de host o IP dirección Si especificó una computadora secundaria de servicio de licencias, dirige el software TI-Nspire™ hacia él cuando no es posible acceder al servidor de licencias principal o cuando no está disponible. Si solo tiene un servidor de licencias, establezca el valor de LICENSE_SERVER_2 a la dirección IP. Si no es necesario una segunda computadora de administración, deje en blanco este campo. Nota: La dirección IP debe ser IPv4.
LICENSE_SERVER_3 (opcional)	Simultánea, administrada por la escuela	Nombre de host o IP dirección Si especificó una computadora terciaria de servicio de licencias, dirige el software TI-Nspire™ hacia él cuando no es posible acceder a los servidores de licencias principal y secundario, o cuando no están disponibles. Si no hay una tercera computadora de administración configurada, deje en blanco este campo. Nota: La dirección IP debe ser IPv4.

Opción	Licencia Tipo	Valor
LOGDIR	Todo	La palabra Default, o la carpeta o ruta de acceso de red completas (predeterminado = Default) Especifica la carpeta donde están ubicados los archivos de registro. Aunque se recomienda usar Default para la carpeta de instalación, puede cambiar la ubicación de la carpeta al escribir una ruta de acceso completa. Ubicaciones predeterminadas de ejemplo: - Windows® 7: C:\Users\username\AppData\Roaming\Texas Instruments\softwarename\logs - Windows® XP: C:\Documents and Settings\username\Application Data\Texas Instruments\softwarename\logs - Mac® OS X: /Users/username/Library/Preferences/Texas Instruments/softwarename/logs
MAX_DAYS_TO_BORROW_LICENSE	Simultánea	1 a 365 (predeterminado = 14) Cuando ALLOW_LICENSE_BORROW está habilitado, especifica la cantidad máxima de días que puede tomarse prestado un número de licencia antes de que deba ser devuelto.

Opción	Licencia Tipo	Valor
HOSTS_PREFERIDOS	Todo	Lista delimitada por punto y coma de <nombre de host o dirección IP>:<puerto> Permite que el administrador especifique los hosts que se consultarán para las clases disponibles cuando está deshabilitada la difusión múltiple en la red. Esta opción solo se usa en TI-Nspire™ Student Software y TI-Nspire™ CAS Student Software. Configuración de ejemplo: HOSTS_PREFERIDOS =192.168.1.2:42124;192.168.1.55:12345 Nota: La dirección IP debe ser IPv4.
USE_HTTP_PROXY_PORT	Volumen	Valor del puerto Especifica el puerto donde se deben resolver las solicitudes de activación cuando se usan en un conjunto con una dirección URL en URL_HTTP_PROXY_SERVER. Nota: Esta opción solo es para una Mac®.
USE_HTTP_PROXY_SERVER	Volumen	Dirección URL a servidor proxy Al agregar una dirección URL, el software resuelve las solicitudes de activación mediante este servidor como proxy. Nota: Esta opción solo es para una Mac®.

Apéndice C: Información sobre servicio y garantía

Soporte y Servicio de Texas Instruments

Para los EE.UU. y Canadá:

Para obtener información general

Página Principal: education.ti.com

Base de conocimientos y preguntas por correo electrónico: education.ti.com/support

Teléfono: (800) TI-CARES / (800) 842-2737
Para los EE.UU., Canadá, México, Puerto Rico y las Islas Vírgenes únicamente

Información internacional: education.ti.com/international

Para obtener soporte técnico

Base de Conocimientos y soporte por correo -electrónico: education.ti.com/support

Teléfono (no gratuito): (972) 917-8324

Para servicio (hardware) de producto

Clientes en los EE.UU., Canadá, México, Puerto Rico y las Islas Vírgenes: Siempre contacte a Soporte Técnico de Texas Instruments antes de devolver el producto para servicio.

Para todos los demás países:

Para obtener información general

Para obtener más información sobre los productos y servicios de TI, contacte a TI por correo electrónico o visite la dirección en Internet de TI.

Preguntas por correo electrónico: ti-cares@ti.com

Página Principal: education.ti.com

Información sobre servicio y garantía

Para obtener información sobre la duración y los términos de la garantía, o bien sobre el servicio para el producto, consulte el certificado de garantía incluido con este producto o contacte a su vendedor o distribuidor local de Texas Instruments.

Índice alfabético

A

- activar las licencias 11
- archivos setup.ini
 - obtener 3
 - opciones 17
- Asistente para la activación, activar licencias 11

C

- cómo instalar
 - software de Administración de TI 7
 - software TI-Nspire 9

H

- herramientas de implementación 5
- herramientas, implementar software 5

L

- licencias
 - activar 11
 - administradas por la escuela 14
 - de activaciones múltiples 14
 - obtener 1
 - requisitos de conectividad 15
 - Simultáneas 13
 - términos para el uso del software 16
 - tipos y términos de uso 13
 - Única 13
 - Volumen 13
- Licencias de activaciones múltiples, descripción y conectividad 14
- Licencias de administradas por la escuela, descripción y conectividad 14
- Licencias de volumen, descripción y conectividad 13

- Licencias simultáneas, descripción y conectividad 13
- Licencias únicas, descripción y conectividad 13

M

- métodos de instalación avanzado, software TINspire™ 10
- métodos de instalación básico, software TI-Nspire™ 9
- métodos de instalación, software TI-Nspire™
 - métodos de instalación 9
- métodos de instalación, software TI-Nspire™ 9

O

- obtener
 - archivos setup.ini 3
 - licencias 1
 - software de Administración de TI 3
 - software TI-Nspire 2
- opciones, archivos setup.ini 17

R

- requisitos
 - antes de comenzar a instalar 1

S

- servidores proxy, configurar variables de entorno 4
- software de Administración de TI
 - cómo instalar 7
 - obtener 3
- software TI-Nspire
 - instalado y activado con esta guía 1
 - obtener 2

software TI-Nspire™
cómo instalar 9

T

términos de la licencia perpetua 16

términos de la licencia por
suscripción 16

términos de licencia de prueba 16

términos de uso de las licencias de
software 13

tipos de licencia 13

V

variables de entorno, configurar
para servidores proxy 4