



TI-*nspire*[™]

Guida all'attivazione e all'installazione del software

La presente Guida è relativa alla versione 3.2 del software TI-Nspire[™].
Per ottenere la versione più aggiornata della documentazione, visitare il
sito education.ti.com/guides.

Informazioni importanti

Salvo per quanto dichiarato espressamente nella licenza che accompagna un programma, Texas Instruments non rilascia alcuna garanzia, esplicita o implicita, incluse fra le altre le garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità ad uno scopo particolare, per quanto riguarda programmi o materiali cartacei e rende disponibili tali materiali esclusivamente su base "tal quale." In nessun caso Texas Instruments è responsabile verso chicchessia di danni speciali, collaterali, incidentali o consequenziali in relazione con o derivanti dall'acquisto o dall'uso di questi materiali, e la sola ed esclusiva responsabilità di Texas Instruments, indipendentemente dalla forma dell'azione, non supera l'importo indicato nella licenza per il programma. Inoltre Texas Instruments non è responsabile di rivendicazioni di alcun genere contro l'uso di questi materiali da parte di chiunque.

Licenza

Leggere per intero la licenza installata in

C:\Program Files\TI Education\<TI-Nspire™ Product Name>\license.

© 2006 - 2012 Texas Instruments Incorporated

Apple®, Mac®, OS X®, Microsoft® Windows®, Sentinel™, e Windows Vista® sono marchi dei rispettivi proprietari.

Sommario

Informazioni importanti	ii
Guida introduttiva	1
Prima di cominciare	1
Ottenere le licenze	1
Ottenere il software TI-Nspire™	3
Ottenere il software TI-Admin	3
Ottenere file setup.ini	4
Configurazione variabili ambientali per Server Proxy	4
Utilizzare gli Strumenti di implementazione	5
Installazione del TI-Admin software	7
Installazione del software TI-Nspire™	9
Metodi di base	9
Metodo avanzato	10
Attivazione delle licenze	11
Attivazione delle licenze Singola e a Volume	11
Attivazione di licenze per attivazione multipla	11
Attivazione delle licenze Concorrenti e Gestita dalla scuola ...	12
Appendice A: Tipi e termini di licenza	13
Tipi di licenza	13
Requisiti di connettività per tipi di licenza	16
Termini di utilizzo della licenza software	16
Appendice B: Opzioni del file setup.ini	17
Appendice C: Informazioni generali	25
Informazioni sul servizio di manutenzione e riparazione del prodotto TI e sulla garanzia	25
Indice	27

Guida introduttiva

Questa *Guida all'attivazione e Software TI-Nspire™* descrive come scaricare, installare e attivare il seguente software TI-Nspire™.

- TI-Nspire™ Teacher Software e TI-Nspire™ CAS Teacher Software
- TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software e TI-Nspire™ CAS Navigator™ Teacher Software
- TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software e TI-Nspire™ CAS Navigator™ NC Teacher Software
- TI-Nspire™ Student Software e TI-Nspire™ CAS Student Software
- TI-Admin software

Prima di cominciare

Prima di cominciare l'installazione del software, rivedere la seguente lista di controllo.

- Verificare che i computer soddisfino i requisiti minimi di sistema Fare riferimento alla letteratura di prodotto su education.ti.com.
- Verificare di disporre dei diritti di amministratore.
- Per i tipi di licenza diversi dalla licenza per attivazione multipla, verificare di disporre di una connessione a Internet. (Per la licenza per attivazione -multipla non è necessaria una connessione a Internet)
- Ottenere il/i numero/i di licenza o il/i file di licenza. In questo capitolo, vedere *Ottenere le licenze*.
- Verificare di avere il programma di installazione del software TI-Nspire™. In questo capitolo, vedere *Ottenere il software TI-Nspire™*.
- Se si utilizza un server proxy, stabilire le variabili ambientali prima di lanciare il software TI-Nspire™. In questo capitolo, vedere *Configurazione variabili ambientali per Server Proxy*.

Ottenere le licenze

Le licenze per il software TI-Nspire™ si possono ottenere in modi diversi, in base al tipo di licenza e al metodo di acquisto (online o DVD).

Per una licenza Singola, il numero di licenza è reperibile nell'email di conferma o sulla copertina del DVD.

Per le licenze a Volume, Concorrenti, per Attivazione multipla e gestita dalla scuola, seguire i seguenti passaggi per svincolare il numero di richiesta (claim number) necessario per creare numeri o file di licenza.

1. Collegarsi al proprio account del Software Service Center su education.ti.com/go/softwarecenter.
2. Fare clic su **Redeem Claim Number (Svincola numero di richiesta)**.
3. Digitare il numero di richiesta fornito nell'email di conferma e fare clic su **Redeem (Svincola)**.
Viene visualizzata la pagina web Licence Agreement (Accordo di licenza).
4. Cliccare su **Accetta**.
Viene visualizzata la pagina web Claim Number Redemption Successful (Numero di richiesta svincolato).
5. Verificare il proprio ordine, incluso il nome del prodotto, il tipo di licenza e il numero di posti.
6. Fare clic su **Manage License Numbers (Gestione numeri licenza)**.
Viene visualizzata la pagina web Gestione numeri licenza.
7. Fare clic su **New License Number (Nuovo numero di licenza)** e quindi su **Manage License (Gestione licenza)**.
La pagina web Allocate Activations (Assegna attivazioni) viene visualizzata.
8. Per licenze diverse dalla licenza per attivazione multipla, digitare il numero di posti che si desidera assegnare al primo numero di licenza.
Per esempio, se si ha un totale di 30 posti e si desidera assegnare 10 posti a ognuno dei tre numeri di licenza, digitare 10 per il primo numero di licenza.
9. Digitare un nickname e fare clic su **Salva**.
Viene visualizzata la pagina web Manage License Number (Gestione numero licenza) con il numero di licenza o con un link per il download del file di licenza.
10. Ripetere i passaggi 8 e 9 fino a quando tutti i posti vengono assegnati.

Ottenere il software TI-Nspire™

Utilizzare le informazioni in questo capitolo per ottenere il software TI-Nspire™.

I seguenti programmi di installazione sono disponibili per il software TI-Nspire™:

- Programmi di installazione Windows® .exe per installazioni di base
- Programmi di installazione Windows® .msi per installazioni avanzate e uso con strumenti di implementazione

Nota: Il programma di installazione .msi è concepito per l'utilizzo con implementazioni silenti. Le finestre di dialogo sono fornite solo in inglese.

- Programmi di installazione Mac® .pkg per installazioni di base e uso con strumenti di implementazione

Per ottenere il software TI-Nspire™, selezionare una delle seguenti opzioni:

- ▶ Se l'acquisto includeva un DVD, è possibile trovare il programma di installazione in queste cartelle:
 - Per i programmi di installazione Windows® .exe e .msi, andare alla cartella \PC.
 - Per il programma di installazione Mac® .pkg, andare alla cartella /MAC.
- ▶ Se è stata acquistata una licenza Singola online, andare al sito web fornito nell'email di conferma.
- ▶ Per altre licenze acquistate online, collegarsi al proprio account del Software Service Center su education.ti.com/go/softwarecenter.
 - a) Nel menu a sinistra, fare clic su **Product List (Elenco prodotti)**.
 - b) Selezionare il proprio software e fare clic su **Download Software (Scarica Software)**.

Ottenere il software TI-Admin

Per ottenere il software TI-Admin, seguire questi passaggi.

1. Aprire un browser web e collegarsi al proprio account del Software Service Center su education.ti.com/go/softwarecenter.
2. Nel menu a sinistra, fare clic su **Installation (Installazione)** e scaricare il programma di installazione TI-Admin corrente in una cartella temporanea sul computer con servizio di licenza.

Ottenere file setup.ini

I file setup.ini sono utilizzati per le installazioni avanzate di licenze a Volume, per attivazione- multipla, Concorrente e gestita dalla scuola.

Per scaricare il file setup.ini, seguire questi passaggi.

1. Aprire un browser web e collegarsi al proprio account del Software Service Center su education.ti.com/go/softwarecenter.
2. Nel menu a sinistra, fare clic su **Installation (Installazione)**.
3. Scaricare il file setup.ini Windows® o Mac® e installarlo in una cartella opportuna su un computer.

Nota: Accertarsi di scaricare il file setup.ini Windows® o Mac® specifico. Il contenuto dei file setup.ini potrebbe apparire identico per Windows® e per Mac® ma le strutture dei file, come i caratteri di fine riga, sono diversi. I file non funzioneranno correttamente su un SO sbagliato.

Configurazione variabili ambientali per Server Proxy

Se si utilizza un server proxy, occorre stabilire le variabili ambientali prima di utilizzare il software TI-Nspire™.

Le variabili ambientali indicano il server proxy e la porta per l'attivazione della licenza.

Configurazione variabili ambientali su Windows®

Per configurare le variabili ambientali su Windows®, seguire questi passaggi:

Nota: Su Windows®, le opzioni del proxy HTTP nel file setup.ini non possono essere utilizzate per configurare le variabili ambientali.

1. Fare clic su **Start (Avvio) > Control Panel (Pannello di controllo) > System (Sistema)**.

(Se si sta utilizzando Windows® 7 o Windows Vista® e si sta esplorando dalla finestra principale del Pannello di controllo, fare clic su **System and Security (Sistema e sicurezza) > System (Sistema)**.)

Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà del sistema.

2. Fare clic sulla scheda **Proprietà di sistema avanzate**.
3. Fare clic su **Variabili ambientali**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Variabili ambientali.

4. Fare clic su **Nuovo** nell'area delle Variabili di sistema.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuova variabile di sistema.

5. Nel campo Nome variabile, digitare `TI.httpsProxy`.
6. Nel campo Valore variabile, digitare `<l'indirizzo IP proxy o host>:<porta proxy>`.
7. Fare clic su **OK** per chiudere le finestre di dialogo e il Pannello di controllo.

Configurazione variabili ambientali su un Mac®

Le variabili ambientali per un Mac® devono essere specificate nel file `environment.plist`. Se si installa il software utilizzando le seguenti opzioni `setup.ini`, il programma di installazione imposta automaticamente le variabili:

- `USE_HTTP_PROXY_PORT`
- `USE_HTTP_PROXY_SERVER`

Se non si sta utilizzando il file `setup.ini` o se si sta attivando il software TI-Admin software o un licenza Concorrenti o Gestita dalla scuola, sarà necessario configurare le variabili ambientali manualmente sul computer dove si sta installando il software.

Le variabili devono essere specificate utilizzando la sintassi seguente:

`TI.httpsProxy=<indirizzo IP proxy o host>:<porta proxy>`

Ad esempio:

`TI.httpsProxy=www.proxyserver.com:8080`

Per maggiori informazioni sulla configurazione delle variabili ambientali nel file `environment.plist` file, vedere la documentazione Apple®.

Utilizzare gli Strumenti di implementazione

È possibile distribuire il software ai computer in modo silente utilizzando diversi strumenti di implementazione. Per le istruzioni sull'utilizzo di uno strumento di implementazione, vedere la documentazione dello strumento. Texas Instruments non consiglia prodotti specifici.

In caso di problemi in fase di implementazione del software TI-Nspire™, andare su Software Service Center presso education.ti.com/go/softwarecenter oppure contattare TI-Cares all'indirizzo ti-cares@ti.com.

Installazione del TI-Admin software

Il software TI-Admin include le seguenti utilità che devono essere installate sul computer con il servizio di licenza per licenze concorrenti e gestite dalla scuola.

- Procedura guidata di attivazione TI-Admin
- Servizio di licenza
- WlmAdmin applicazione (Windows®) o strumenti Sentinel® RMS (Mac®)

Per installare il software TI-Admin, seguire i passaggi seguenti.

1. Fare doppio clic sul TI-Admin file (.exe per Windows® o .pkg per Mac®) per cominciare la procedura di installazione.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Benvenuti alla procedura guidata di attivazione.

2. Seguire le istruzioni nelle finestre di dialogo del programma di installazione per completare l'installazione.

La procedura guidata di attivazione è installata per consentire l'attivazione del servizio di licenza sul computer.

Per ulteriori dettagli su come attivare il proprio servizio di licenza, vedere la sezione *Attivazione di licenze concorrenti e gestite dalla scuola* nel capitolo *Attivazione delle licenze*.

Installazione del software TI-Nspire™

Per installare il software TI-Nspire™ utilizzando i metodi di installazione di base e avanzati, seguire le procedure contenute in questo capitolo.

Prima di cominciare qualsiasi procedura di installazione, rivedere il capitolo *Guida introduttiva*.

Metodi di base

Per installare il software TI-Nspire™ utilizzando il metodo di installazione di base, seguire i passaggi in questa sezione.

Il metodo di base viene eseguito manualmente per una licenza Singola o a Volume su un solo computer. Se si sta installando e attivando il software TI-Nspire™ su più computer, ogni computer deve essere configurato in modo indipendente in caso di installazione di base.

1. Chiudere tutti i programmi in esecuzione sul computer.
2. Eseguire il programma di installazione di TI-Nspire™.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Benvenuti alla procedura guidata di installazione.

Nota: Su alcuni sistemi, questa finestra di dialogo potrebbe richiedere diversi secondi prima della visualizzazione.

3. Seguire le istruzioni nelle finestre di dialogo del programma di installazione per completare l'installazione.

Quando l'installazione è completa, viene visualizzata la finestra di dialogo di installazione riuscita.

4. Fare clic su una di queste opzioni:

- Se si desidera avviare il software immediatamente, fare clic sul nome appropriato del prodotto e quindi fare clic su **Fine**.
- Per uscire dalla procedura guidata e avviare il software successivamente, fare clic su **Continuare senza avviare** e quindi selezionare **Fine**.

Metodo avanzato

Il metodo di installazione avanzata è una procedura di installazione automatizzata. Sebbene sia più impegnativa, include generalmente l'implementazione e richiede un file setup.ini, consente di risparmiare tempo quando si sta installando il software su più computer.

In caso di licenza Concorrente o Gestita dalla scuola, assicurarsi di avere installato il software TI-Admin. Per ulteriori informazioni, consultare *Installazione del software TI-Admin*.

Per installare il software TI-Nspire™, seguire i passaggi seguenti.

1. Scaricare e salvare il file setup.ini. Per ulteriori informazioni, consultare *Come ottenere file setup.ini*.
2. Utilizzando un editor di testo non formattato, come Notepad su Windows® e TextEdit sul Mac®, aprire il file setup.ini. (Non utilizzare applicazioni, come Word di Microsoft® in grado di riformattare il testo.)
3. Utilizzando le descrizioni delle opzioni e i valori forniti nel file setup.ini, specificare i valori che si applicano alla propria installazione.

Nota: Se si sta utilizzando una licenza Concorrente o Gestita dalla scuola, il file setup.ini deve contenere l'opzione LICENSE_SERVER_1 per garantire che i computer che eseguono il software TI-Nspire™ siano configurati per accedere al servizio di licenza.

Per ulteriori informazioni, consultare *Appendice B: Opzioni del file setup.ini*

4. Salvare il file setup.ini.
5. Implementare il software e il file setup.ini utilizzando la piattaforma o il processo scelto, oppure eseguire il programma di installazione e seguire gli avvisi nella procedura guidata.
 - In Windows® il file setup.ini deve essere nella stessa cartella del file (.exe o .msi) del programma di installazione di TI-Nspire™.
 - Per un Mac®, il file setup.ini deve essere collocato nella cartella /tmp.

Attivazione delle licenze

Per attivare il software, utilizzare le procedure descritte nel presente capitolo.

Se si sta utilizzando un server proxy per una licenza Singola, a Volume o Concorrenti, è necessario impostare le variabili ambientali prima che la licenza possa essere attivata. Nel capitolo *Guida introduttiva*, vedere *Configurazione variabili ambientali per Server Proxy*.

Attivazione delle licenze Singola e a Volume

Questo capitolo descrive come attivare manualmente una licenza Singola o a Volume utilizzando un numero di licenza e la connessione Internet. Se si è utilizzato un file setup.ini con le opzioni NUMERO_LICENZA e ATTIVA, il software dovrebbe essersi attivato in modo silente e automatico.

Nota: Se la procedura guidata non è in grado di completare l'attivazione, può essere richiesto di completarla accedendo a Internet su un altro computer.

1. Aprire il software TI-Nspire™.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Benvenuti alla procedura guidata di attivazione.

2. Seguire le istruzioni nella procedura guidata per completare l'attivazione.

Nota: Se si copia il numero di licenza, è possibile incollare l'intero numero posizionando il cursore nel primo campo a sinistra e premendo **Ctrl + V** (Mac®: **⌘ + V**).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione riuscita.

3. Fare clic su una di queste opzioni:

- Per avviare il software TI-Nspire™, fare clic su **Avanti**.
- Per uscire dalla procedura guidata e utilizzare il software in un secondo momento, fare clic su **Fine**.

Attivazione di licenze per attivazione multipla

Una Licenza per attivazione multipla attiva il software tramite l'installazione di un file di licenza. Le informazioni per collocare il file di licenza possono essere trovate sulla pagina del prodotto nel Software Service Center.

Attivazione delle licenze Concorrenti e Gestita dalla scuola

Utilizzare le informazioni in questo capitolo per attivare il servizio di licenza. Quando il servizio è stato attivato, saranno disponibili posti per l'uso sui computer che eseguono il software TI-Nspire™.

Nota: Se la procedura guidata non è in grado di completare l'attivazione, può essere richiesto di completarla accedendo a Internet su un altro computer.

1. Selezionare **Programmi > TI Tools > TI Admin > Attiva software TI** (Windows®) oppure andare su **/Applicazioni** e fare doppio clic su **TI-Admin** (Mac®).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Benvenuti alla procedura guidata di attivazione.

2. Seguire le istruzioni nella procedura guidata per completare l'attivazione.

Nota: Se si copia il numero di licenza, è possibile incollare l'intero numero posizionando il cursore nel primo campo a sinistra e premendo **Ctrl + V** (Mac®: **⌘ + V**).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione riuscita.

3. Fare clic su una di queste opzioni:
 - Per installare un'altra licenza, fare clic su **Avanti**.
 - Per chiudere la procedura guidata, fare clic su **Fine**.
 - Per gestire i posti:
 - Su Windows®, selezionare la casella di controllo **Avvia WLMadmin** nella finestra di dialogo Attivazione riuscita.
 - Su un Mac®, avviare questo comando dal terminale: `1smon`

Appendice A: Tipi e termini di licenza

Il tipo di licenza e i termini necessari dipendono dal software TI-Nspire™ acquistato, dal numero di utenti (posti) richiesti e dalla flessibilità necessaria per più utenti.

I requisiti per la connessione alla rete della scuola e a Internet variano in funzione dell'attivazione e del tipo di licenza.

Tipi di licenza

Di seguito sono elencati i tipi di licenze software TI-Nspire™.

Licenze Singole

Una licenza Singola è valida per il software TI-Nspire™ installato su un singolo computer. Viene attivata quando si comincia a utilizzare il software.

Per l'attivazione della licenza è richiesta una connessione a Internet.

Licenze a volume

Una licenza a Volume è una licenza multiutente che fornisce l'utilizzo del software TI-Nspire™ secondo i criteri per utente e per computer.

È una singola licenza che gestisce un gruppo di posti, il cui numero viene specificato al momento dell'acquisto. Il gruppo può essere diviso in più numeri di licenze, come tre numeri, ognuno dei quali gestisce 10 posti, in una licenza a volume di 30-posti.

Il software TI-Nspire™ è installato su ogni computer all'interno del gruppo. Il numero di licenza rimane nel computer per impostazione predefinita e viene attivato quando il software TI-Nspire™ è aperto su quel computer.

Per l'attivazione della licenza è richiesta una connessione a Internet.

Licenze concorrenti

Una licenza Concorrenti è un unico numero di licenza che è installato sul computer con servizio di licenza che esegue il software TI-Admin ed è utilizzata per gestire l'utilizzo dei posti.

Con una licenza Concorrenti, il software TI-Nspire™ può essere installato su tutti i computer della scuola e utilizzato quando un posto è disponibile:

- Quando un utente apre il software, il servizio di licenza esegue una verifica su un posto non utilizzato per l'utente.
- Quando l'utente chiude il software, il posto ritorna al gruppo.

Questo processo si applica fino a un numero massimo di posti specificati al momento dell'acquisto.

Per installare e attivare il software TI-Admin sul computer con servizio di licenza, è richiesta una connessione a Internet. Per gestire i posti, i computer che eseguono il software TI-Nspire™ devono essere collegati tramite la rete della scuola al computer con servizio di licenza.

Licenze per attivazione multipla

Una licenza per attivazione multipla è una licenza multiutente che fornisce l'utilizzo del software TI-Nspire™ secondo i criteri per utente e per computer.

La licenza viene fornita in un file collocato in un'area specifica sui computer dove il software è installato.

Il file è utilizzato per attivare il software e gli utenti non ricevono alcun numero di licenza.

Per i computer che utilizzano il software TI-Nspire™, non è richiesta la connessione a Internet e alla rete della scuola. Il software può essere installato tramite imaging del disco e altri metodi di implementazione.

Per le licenze per attivazione multipla, il software su ogni computer deve essere attivato periodicamente:

- La licenza acquistata può essere perpetua (rinnovata per un nuovo periodo di tempo senza spese aggiuntive) oppure può essere acquistata come sottoscrizione non rinnovabile.
- Il rinnovo della sottoscrizione produce un nuovo file di licenza che deve essere implementato sui computer che eseguono il software TI-Nspire™.

Licenza gestita dalla scuola

Una licenza gestita dalla scuola è una licenza multiutente che fornisce l'utilizzo del software TI-Nspire™ secondo i criteri per utente (insegnante o studente) e per computer.

La licenza gestita dalla scuola è amministrata centralmente e attivata sul computer con servizio di licenza collegato alla rete della scuola.

Quando un utente apre il software, può essere eseguita se vengono soddisfatti questi requisiti di connettività:

- Il computer è collegato al computer con servizio di licenza e vi sono posti disponibili.
- Il computer è fuori dalla rete ma è riuscito a collegarsi al computer con servizio di licenza negli ultimi 30 giorni.

Per installare e attivare il software TI-Admin sul computer con servizio di licenza, è richiesta una connessione a Internet. Per gestire i posti, i computer che eseguono il software TI-Nspire™ devono essere collegati tramite la rete della scuola al computer con servizio di licenza.

Il software può essere installato sui computer che eseguono il software TI-Nspire™ tramite imaging del disco e altri metodi di implementazione.

Per la licenza gestita dalla scuola, il servizio di licenza viene attivato periodicamente:

- La licenza acquistata può essere perpetua (rinnovata per un nuovo periodo di tempo senza spese aggiuntive) oppure può essere acquistata come sottoscrizione non rinnovabile.
- La sottoscrizione si rinnova con un nuovo numero di licenza che deve essere attivato sul computer con servizio di licenza.

Requisiti di connettività per tipi di licenza

La tabella seguente riassume i requisiti di connettività per il computer che esegue il software TI-Nspire™ o il software di gestione della licenza.

Tipo di licenza	Connettività Internet richiesta per l'attivazione?	Utilizzo a rete disattivata?	Rete disattivata per quanto tempo?
Singola	Sì	Sì	Intera durata della licenza
A Volume	Sì	Sì	Intera durata della licenza
Concorrenti	Solo per servizio di licenza	Manuale limitata	Periodo di prestito (regolabile)
Attivazione multipla	No	Sì	Intera durata della licenza
Gestita dalla scuola	Solo per servizio di licenza	Automatica limitata	30 giorni dall'ultima connessione riuscita al servizio di licenza

Termini di utilizzo della licenza software

I termini per l'utilizzo del software TI-Nspire™ sono specifici in base alle licenze:

- **Sottoscrizione.** Una sottoscrizione è valida per un periodo di tempo limitato. Il periodo di tempo può essere a durata o stabilito con una data finale.
- **Licenza perpetua.** Una licenza perpetua è valida per un periodo di tempo illimitato. Per alcuni tipi di licenze all'utente può essere richiesto periodicamente il rinnovo e l'attivazione.
- **Licenza di valutazione.** Una licenza di valutazione è valida per il periodo di valutazione stabilito nel software. Non è richiesto alcun numero di licenza.

Appendice B: Opzioni del file setup.ini

Questa appendice riepiloga le opzioni del file setup.ini.

Nota: Accertarsi di scaricare il più recente file setup.ini che include le opzioni correnti.

Opzione	Licenza Tipo	Valore
ACTIVATE	A volume	Sì o NO (predefinito = Sì) Quando è impostato su Sì, un tentativo di attivazione silente viene programmato immediatamente dopo l'installazione e concede un massimo di due nuovi tentativi programmati a caso se necessario. Se impostato su NO, l'attivazione non viene iniziata fino all'avvio del software TI-Nspire™. Questo può essere vantaggioso quando si utilizza una sottoscrizione di licenza e il software TI-Nspire™ è implementato prima dell'inizio del semestre. In questo modo si assicura che il periodo di sottoscrizione non cominci fino al primo avvio del software.

Opzione	Licenza Tipo	Valore
ACTIVATION_ TIME_LIMIT	A volume	Tempo in secondi da 1 a 600 (predefinito = 600) Quando ATTIVA è impostato su SÌ, il software sceglie un valore a caso tra 1 e un valore specificato per attendere prima del tentativo di attivazione e tra i tentativi. Questo impedisce che un ampio numero di client provi a comunicare con il server di attivazione contemporaneamente. Il sistema tenta di eseguire l'attivazione in automatico fino a tre volte.
ALLOW_AUTO_ SW_UPDATE	Tutte	SÌ o NO (predefinito = SÌ) Quando impostato su SÌ, consente gli aggiornamenti automatici al software Texas Instruments sui computer che eseguono il software TI-Nspire™. Ai computer vengono notificati gli aggiornamenti del software disponibili. Per ricevere la notifica, gli utenti devono disporre dell'accesso a Internet e la porta 80 deve essere aperta.
ALLOW_ LICENSE_BORROW	Concorrenti	SÌ o NO (predefinito = SÌ) Quando impostato su SÌ, consente agli utenti di verificare un posto e utilizzare il software TI-Nspire™ quando il computer è remoto e non è collegato al computer con servizio di licenza.

Opzione	Licenza Tipo	Valore
PERCORSO_ DATABASE	Tutte	Cartella completa o percorso di rete Consente all'amministratore di specificare un percorso per i database di TI-Nspire™ nel seguente software: • TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software e TI-Nspire™ CAS Navigator™ Teacher Software • TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software e TI-Nspire™ CAS Navigator™ NC Teacher Software Questo percorso può contenere variabili ambientali.
DAYS_TO_WARN_ BEFORE_LICENSE_ EXPIRATION	Attivazione multipla, gestita dalla scuola e tutte le sottoscrizioni	Da 1 a 31 (predefinito = 30) Specifica il tempo (in giorni) per avvertire un utente di un'imminente scadenza della licenza se il LICENSE_EXPIRATION_WARNING è impostato su Sì.

Opzione	Licenza Tipo	Valore
DEPLOYLOGDIR	A volume	Cartella completa o percorso di rete Crea un file vuoto immediatamente dopo l'attivazione. Il nome del file indica la riuscita o la mancata riuscita utilizzando il formato seguente: <AppName>- <Success/Failure>- <Host name>-<Date>- <Time>.log Per esempio, se TI-Nspire™ CAS Teacher Software è stato installato correttamente sul computer ClassDesktop01 il 15 agosto 2011, alle 14:30, questa voce apparirà nel modo seguente: TINspireCASTeacherEditio n-Success- ClassDesktop01-20110815- 1430.log
LICENSE_ EXPIRATION_ WARNING	Tutte le sottoscrizioni	SÌ o NO (predefinito = SÌ) Se impostato su SÌ, consente agli utenti di essere avvisati quando una licenza è vicina alla scadenza. Questa opzione si applica solo alle licenze sottoscrizione. Se si dispone di una licenza perpetua, questa opzione viene ignorata.

Opzione	Licenza Tipo	Valore
LICENSE_NUMBER	A volume	Numero di licenza a 31 cifre Il numero di licenza ottenuto quando il numero di richiesta (claim number) è stato svincolato presso il Software Service Center. Digitare (o copiare/incollare) il numero esattamente come fornito, inclusi i trattini.
LICENSE_NUMBER_2	A volume	Numero di licenza a 31 cifre Questa opzione è utilizzata solo per il TI-Nspire™ CAS Teacher Software. Il numero di licenza ottenuto quando il numero di richiesta (claim number) è stato svincolato presso il Software Service Center. Digitare (o copiare/incollare) il numero esattamente come fornito, inclusi i trattini.
LICENSE_SERVER_1	Concorrenti, Gestita dalla scuola	Nome Host o indirizzo IP Indica il software TI-Nspire™ al computer con servizio di licenza per la verifica della licenza. Se si possiede solo un server delle licenze, impostare il valore per LICENSE_SERVER_1 su host name. Nota: L'indirizzo IP deve essere IPv4.

Opzione	Licenza Tipo	Valore
LICENSE_SERVER_2 (Facoltativo)	Concorrenti, Gestita dalla scuola	Nome Host o indirizzo IP Se è stato specificato un computer con servizio di licenza secondario, indica a questo il software TI-Nspire™ quando il server delle licenze primario non è disponibile o non può essere raggiunto. Se si possiede solo un computer con servizio di licenza, impostare il valore per LICENSE_SERVER_2 sull'indirizzo IP. Se non è richiesto un secondo computer di gestione, lasciare il campo vuoto. Nota: L'indirizzo IP deve essere IPv4.
LICENSE_SERVER_3 (Facoltativo)	Concorrenti, Gestita dalla scuola	Nome Host o indirizzo IP Se è stato specificato un computer con servizio di licenza terziario, indica a questo il software TI-Nspire™ quando i computer con servizio di licenza primari e secondari non sono disponibili o non possono essere raggiunti. Se un terzo computer di gestione non è configurato, lasciare il campo vuoto. Nota: L'indirizzo IP deve essere IPv4.

Opzione	Licenza Tipo	Valore
LOGDIR	Tutte	La parola Default, o la cartella completa o il percorso di rete (predefinito = Default) Specifica la cartella in cui sono situati i file log. Sebbene l'uso di Default per la cartella di installazione sia consigliato, è possibile cambiare il percorso della cartella digitando un percorso completo. Esempi di percorsi predefiniti: - Windows® 7: C:\Users\username\AppData\Roaming\ Texas Instruments\ softwarename\logs - Windows® XP: C:\Documents and Settings\username\ Application Data\ Texas Instruments\ softwarename\logs - Mac® OS X®: /Users/username/Library/ Preferences/ Texas Instruments/ softwarename/logs
MAX_DAYS_ TO_BORROW_ LICENSE	Concorrenti	Da 1 a 365 (predefinito = 14) Quando ALLOW_LICENSE_BORROW è abilitato, specifica il numero massimo di giorni per cui un numero di licenza può essere preso in prestito prima che debba essere restituito.

Opzione	Licenza Tipo	Valore
PREFERRED_HOSTS (HOST_PREFERITI)	Tutte	Elenco delimitato da virgole di <Nome Host o Indirizzo IP>:<Porta> Consente agli amministratori di specificare l'host o gli host per ricercare classi disponibili quando il multicast è disattivato sulla rete. Questa opzione è utilizzata solo in TI-Nspire™ Student Software e TI-Nspire™ CAS Student Software. Impostazione di esempio: PREFERRED_HOSTS=192.168. 1.2:42124;192.168.1.55:1 2345 Nota: L'indirizzo IP deve essere IPv4.
USE_HTTP_ PROXY_PORT	A volume	Valore della porta Specifica la porta su cui risolvere le richieste di attivazione quando utilizzata in combinazione con un URL in URL_HTTP_PROXY_SERVER. Nota: Questa opzione è esclusivamente per Mac®.
USE_HTTP_ PROXY_SERVER	A volume	URL al server proxy Aggiungere un URL fa in modo che il software risolva le richieste di attivazione attraverso questo server come proxy. Nota: Questa opzione è esclusivamente per Mac®.

Appendice C: Informazioni generali

Informazioni sul servizio di manutenzione e riparazione del prodotto TI e sulla garanzia

Informazioni sul prodotto e sui servizi TI

Per ulteriori informazioni sui prodotti e servizi TI, potete contattare TI via e-mail o visiti l'indirizzo Internet di TI.

Indirizzo e-mail: ti-cares@ti.com

Indirizzo internet: education.ti.com

Informazioni sul servizio di manutenzione e riparazione e sulla garanzia

Per informazioni sulla durata e le condizioni della garanzia o sul servizio di manutenzione e riparazione del prodotto, fate riferimento alla dichiarazione di garanzia allegata al presente prodotto oppure contattate il vostro rivenditore/distributore Texas Instruments locale.

Indice

A

attivazione delle licenze 11

F

file setup.ini
opzioni 17
ottenere 4

I

installazione
software TI-Admin 7
software TI-Nspire™ 9

L

licenze
A Volume 13
attivazione 11
Attivazione multipla 14
Concorrenti 13
Gestita dalla scuola 14
ottenere 1
requisiti di connettività 16
Singola 13
termini di utilizzo del software 16
tipi e termini di utilizzo 13
Licenze a Volume, descrizione e connettività 13
Licenze concorrenti, descrizione e connettività 13
Licenze gestita dalla scuola, descrizione e connettività 14
Licenze per attivazione multipla, descrizione e connettività 14
Licenze Singole, descrizione e connettività 13

M

metodi di installazione avanzati, software TINspire™ 10
metodi di installazione di base, software TI-Nspire™ 9

metodi di installazione, software TI-Nspire™
metodi di installazione 9
metodi di installazione, software TI-Nspire™ 9

O

opzioni, file setup.ini 17
ottenere
file setup.ini 4
licenze 1
software TI-Admin 3
software TI-Nspire™ 3

P

Procedura guidata di attivazione, attivazione delle licenze 11

R

requisiti
prima di cominciare l'installazione 1

S

server proxy, configurazione variabili ambientali 4
software TI-Admin
installazione 7
ottenere 3
Software TI-Nspire™
installazione 9
software TI-Nspire™
installato e attivato con questa guida 1
ottenere 3
strumenti di implementazione 5
strumenti, implementazione del software 5

T

termini di licenza perpetua 16
termini di sottoscrizione della licenza 16

termini di utilizzo della licenza
software 13
termini per licenza di valutazione 16
tipi di licenza 13

V

variabili ambientali, configurazione
per server proxy 4