

Håndbok for installasjon og aktivering av programvare

Viktig Informasjon

Unntatt som uttrykkelig oppgitt i lisensen som medfølger et program, gir ikke Texas Instruments noen garantier, verken uttrykte eller implisitte, inkludert men ikke begrenset til implisitte garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål, med hensyn til noen programmer eller bokmateriale, og gjør slike materialer tilgjengelige utelukkende på en "som det er"-basis ("as-is") Texas Instruments skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig overfor noen for spesielle, kollaterale, tilfeldige eller følgeskader i forbindelse med eller med bakgrunn i kjøp eller bruk av disse materialene, og det eneste og eksklusive økonomiske ansvaret til Texas Instruments, uavhengig av søksmålsform, skal ikke overskride prisen som er angitt i lisensen til programmet. Videre skal ikke Texas Instruments holdes økonomisk ansvarlig for noen form for krav mot bruk av dette materialet av noen annen part

© 2021 Texas Instruments Incorporated

Apple®, Mac®, Microsoft® Windows®, og Windows Vista® er varemerker for sine respektive eiere.

Faktiske produkter kan være litt annerledes enn på bilder.

Innhold

Komme i gang: Installasjon og aktivering av TI-programvare	1
Før du begynner	1
Innhente lisenser	1
Innhente TI-programvaren	2
Innhente TI-Admin-programvaren	2
Innhenter egenskapsfiler	3
Sette miljøvariabler for proxy-servere	3
Bruke distribusjonsverktøy	4
Installere TI-Admin programvaren	5
Installerer TI-programvaren	6
Installere og distribuere programvaren	6
Aktivere lisenser	7
Aktivere enkeltlisenser og volumlisenser	7
Aktivere multiaktiveringslisenser	7
Aktivere medvirkende lisenser og skoleadministrerte lisenser	7
Vedlegg A: Lisensstyper og vilkår	9
Lisensstyper	9
Krav til tilkobling for lisensstyper	11
Lisensbetingelser for bruk av programvare	11
Vedlegg B: Alternativer egenskapsfil	12
Alternativer innstillinger.egenskapsfiler	12
distribusjon.egenskapsfiler alternativer	14
Generell informasjon	16

Komme i gang: Installasjon og aktivering av TI-programvare

Denne veiledningen beskriver hvordan man laster ned, installerer og aktiverer TI-programvare.

Før du begynner

Gå gjennom følgende sjekklister før du begynner installasjonen av programvaren.

- Kontroller at datamaskinen oppfyller systemkravene. Se produktinformasjonen på education.ti.com/software/requirements.
- Kontroller at du har administratorrettigheter.
- For andre lisenstyper enn multiaktiveringslisensen, påse at du har Internett-tilkobling. (Det er ikke nødvendig med en internettilkobling for multiaktiveringslisensen.)
- Innhent lisensnummeret(rene) eller lisensfilen(e). Se *Innhente lisenser* i dette kapitlet.
- Bekreft at du har installasjonsprogram for TI-programvare. Se *Innhente TI-programvaren* i dette kapitlet.
- Hvis du bruker en proxy-server, må du sette miljøvariablene før du kan starte TI-programvaren (ikke påkrevd for enkeltlisenser). Se *Sette miljøvariabler for proxy-servere* i dette kapitlet.

Innhente lisenser

Lisenser for TI-programvare skaffes på ulike måter, avhengig av lisenstype og kjøpsmetode (via Internett eller DVD).

For enkeltlisenser er lisensnummeret i e-postbekreftelsen eller på DVD-omslaget.

For volum-, samle-, multiaktiverings- og skoleadministrerte lisenser, følg disse trinnene for å innløse kravnummeret for opprettelse av lisensnummer eller lisensfiler.

1. Logg deg inn på kontoen til servicesenteret for programvare (Software Service Center) på education.ti.com/go/softwarecenter.
2. Klikk på **Løs inn kravnummer**.
3. Skriv inn kravnummeret du fikk tilsendt i e-postbekreftelsen, og klikk på **Innløs**.
Nettsiden med lisensavtalen vises.
4. Klikk på **Godta**.
Nettsiden med bekreftelse på innløsning av kravnummer vises.
5. Bekreft bestillingen, inkludert produktnavn, lisenstype og antall plasser.
6. Klikk på **Administrer lisensnumre**.
Nettsiden for administrering av lisensnumre vises.

7. Klikk på **Nytt lisensnummer**, og deretter på **Administrer lisens**.
Nettsiden for tildeling av aktiveringer vises.
8. For andre lisenser enn multiaktiveringslisenser, skriv inn antallet plasser du vil tildele det første lisensnummeret.
Hvis du for eksempel har totalt 30 plasser og vil tildele 10 plasser til hvert av de tre lisensnumrene, skriv 10 for det første lisensnummeret.
9. Skriv inn et kallenavn, og klikk på **Lagre**.
Nettsiden for administrering av lisensnummer vises med lisensnummeret eller en nedlastningskobling til lisensfilen.
10. Gjenta trinn 8 og 9 til alle plassene er tildelt.

Innhente TI-programvaren

Bruk informasjonen i dette avsnittet til å innhente TI-programvaren.

Følgende installasjonsprogram er tilgjengelige for TI-programvaren:

- Windows® .exe installasjonsprogram for individuelle installasjoner
 - Windows® .msi installasjonsprogram for bruk med distribusjonsverktøy
- Merk:** .msi installasjonsprogram er beregnet for bruk med stille distribusjon. Dialogboksene er bare på engelsk.
- Mac® .pkg installasjonsprogram for bruk med individuelle installasjoner og distribusjonsverktøy

For å innhente TI-programvaren, velg et av disse alternativene:

- ▶ Hvis kjøpet inkluderte en DVD, finner du installasjonsprogrammet i disse mappene:
 - For Windows® .exe and .msi installasjonsprogrammer, gå til mappen \PC.
 - For Mac® .pkg installasjonsprogram, gå til mappen /MAC.
- ▶ Hvis du har kjøpt en enkeltlisens via Internett, gå til nettsiden det henvises til i e-postbekreftelsen.
- ▶ For andre lisenskjøp via Internett, logg inn på kontoen til servicesenteret for programvare (Software Service Center) på education.ti.com/go/softwarecenter.
 - a) Klikk på **Produktliste** i menyen til venstre.
 - b) Naviger til programvaren, og klikk på **Last ned programvare**.

Innhente TI-Admin-programvaren

For å laste ned TI-Admin programvaren, følg disse trinnene.

1. Åpne en nettleser og logg inn på kontoen til servicesenteret for programvare (Software Service Center) på education.ti.com/go/softwarecenter.

2. Klikk på **Installasjon** i menyen til venstre, og last ned TI-Admin installasjonsprogrammet til en midlertidig mappe på lisenstjenestemaskinen.

Innhenter egenskapfiler

Settings.properties og deployment.properties filene brukes for installasjon av volum-, multi-aktiverings-, medvirkende- og skoleadministrerte lisenser.

For å laste ned egenskapfilen, følg disse stegene.

1. Åpne en nettleser og logg inn på kontoen til servicesenteret for programvare (Software Service Center) på education.ti.com/go/softwarecenter.
2. Klikk på **Installasjon** i menyen til venstre.
3. Last ned Settings.properties og deployment.properties filene og pakk dem ut i en passende mappe på en datamaskin.

Sette miljøvariabler for proxy-servere

Hvis du bruker en proxy-server, må du sette miljøvariablene før du kan bruke TI-programvaren (ikke påkrevd for enkeltlisenser).

Miljøvariablene peker til proxy-serveren og porten slik at lisensen kan aktiveres.

Sette miljøvariabler for Windows® 10

Følg disse trinnene for å sette miljøvariabler for Windows® 10.

1. Klikk på **Start > Kontrollpanel > System**.

(Hvis du bruker Windows® 7 eller Windows Vista® og navigerer fra kontrollpanelets hovedvindu, klikk på **System og sikkerhet > System**.)

Dialogboksen Systemegenskaper åpnes.

2. Klikk på fanen **Avanserte systeminnstillinger**.

3. Klikk **Miljøvariabler**.

Dialogboksen Miljøvariabler åpnes.

4. Klikk på **Ny** i feltet Systemvariabler.

Dialogboksen Ny systemvariabel åpnes.

5. Skriv inn **TI.HttpsProxy** i feltet Variabelnavn.

6. I feltet Variabelverdi, skriv inn **<proxy IP address or host>:<proxy port>**

7. Klikk på **OK** for å lukke åpne dialogbokser og kontrollpanelet.

Sette miljøvariabler for Mac®

Miljøvariablene på en Mac® må angis i filen environment.plist.

Variablene må spesifiseres ved bruk av følgende syntaks:

TI.HttpsProxy=<proxy IP address or host>:<proxy port>

For eksempel:

TI. `HttpsProxy=www.proxyserver.com:8080`

Se dokumentasjon fra Apple® for mer informasjon om instilling av miljøvariabler i filen `environment.plist`.

Bruke distribusjonsverktøy

Du kan distribuere programvaren til datamaskiner ved bruk av ulike distribusjonsverktøy. For instruksjoner om bruk av et distribusjonsverktøy, se dokumentasjonen for verktøyet. Texas Instruments anbefaler ikke spesifikke produkter.

Hvis du har problemer med å distribuere TI-programvaren, gå til Software Service Center på education.ti.com/go/softwarecenter. Du kan også kontakte TI-Cares på 1.800.TI.CARES eller ti-cares@ti.com.

Installere TI-Admin programvaren

TI-Admin-programvarepakken inkluderer følgende hjelpefunksjoner som må være installert på lisensservice-maskinen for medvirkende lisenser og skoleadministrerte lisenser:

- TI-Admin Activation Wizard
- Lisensservice
- WlmAdmin applikasjon

Følg disse trinnene for å installere TI-Admin-programvaren.

1. Dobbeltklikk på TI-Admin file for å begynne installasjonsprosedyren.
Dialogboksen Velkommen til aktiveringsveiviseren åpnes.
2. Følg instruksjonene i installasjonsprogrammets dialogbokser for å fullføre installasjonen.
Aktiveringsveiviseren installeres slik at lisensservicemaskinen kan aktiveres.

Se avsnittet *Aktivere samlelisenser og skoleadministrerte lisenser* i kapitlet *Aktivere lisenser* for informasjon om aktivering av lisensstjenesten.

Installerer TI-programvaren

For å installere og distribuere TI-programvaren, følg prosedyren i dette kapitlet.

Les gjennom kapitlet *Komme i gang* før du starter installasjonsprosedyren.

Installere og distribuere programvaren

Hvis du bruker en samlelisens eller skoleadministrert lisens, kontroller at du har installert TI-Admin-programvaren. Se *Installere TI-Admin-programvaren* for mer informasjon.

Følg disse trinnene for å installere og distribuere TI-programvaren.

1. Last ned og lagre filene, settings.properties og deployment.properties. Du finner mer informasjon på *Innhente egenskapsfiler*.
2. Åpne innstillingsfilene ved bruk av et tekstredigeringsprogram som ikke formaterer, som Notisblokk (Notepad) for Windows® og TextEdit for Mac®.
3. Ved bruk av beskrivelsene av alternativene og verdiene i innstillingsfilene, angi verdiene som gjelder for installasjonen.

Merk: Hvis du bruker en medvirkende lisens eller en skoleadministrert lisens, må settings.properties filen som et minimum inneholde en verdi i **license.server** for å sikre at datamaskiner som kjører TI-programvaren er konfigurert til å få tilgang til lisenstjenesten.

For mer informasjon, se *Vedlegg B: Innstillingsfiler Alternativer*.

4. Lagre hver innstillingsfil.
5. Distribuer programvaren ved bruk av valgt plattform eller ønsket prosess, eller du kan også kjøre installasjonsprogrammet og følge anvisningene i veiviseren.

Merk: Innstillingsfilen bør være plassert i samme mappe som TI-installasjonsfilen (.exe, .msi, or .pkg).

Hvis en **deployment.properties**-fil som inneholder en verdi for **license.number** blir distribuert med TI-installatøren, forsøker installasjonsprogrammet automatisk å aktivere lisensen i bakgrunnen. Denne prosessen kan ta opptil 10 minutter og krever tilgang til internett på klientmaskinen på tidspunktet for distribusjonen.

Aktivere lisenser

Bruk prosedyrene som beskrives i dette kapitlet for å aktivere programvaren.

Hvis du bruker en proxy-server for en enkeltlisens, volumlisens eller samlelisens, må du angi miljøvariablene før lisensen kan aktiveres. I kapitlet *Komme i gang*, se *Sette miljøvariabler for proxy-servere*.

Aktivere enkeltlisenser og volumlisenser

Dette avsnittet beskriver hvordan du aktiverer en enkelt- eller volumlisens manuelt med et lisensnummer og Internett-tilkobling.

1. Åpne TI-programvaren.

Dialogboksen Velkommen til aktiveringsveiviseren åpnes.

2. Følg anvisningene i veiviseren for å fullføre aktiveringen.

Merk: Hvis du kopierer lisensnummeret, kan du lime inn hele nummeret ved å plassere markøren i det første feltet til venstre og klikke på **Ctrl + V** (Mac®: **⌘ + V**).

Dialogboksen Aktivering fullført åpnes.

3. Velg ett av disse alternativene:

- For å starte TI-programvaren, klikk på **Neste**.
- Klikk på **Fullfør** for å avslutte veiviseren og bruke programvaren senere.

Aktivere multiaktiveringslisenser

En multiaktiveringslisens aktiverer programvaren via installasjon av en lisensfil. Informasjon om hvor lisensfilen skal plasseres finnes på produktsiden i servicesenteret for programvare (Software Service Center).

Aktivere medvirkende lisenser og skoleadministrerte lisenser

Bruk informasjonen i dette avsnittet til å aktivere lisenstjenesten. Når tjenesten er aktivert, er plasser tilgjengelig for bruk på datamaskinene som kjører TI-programvaren.

Merk: Hvis veiviseren ikke kan fullføre aktiveringen, kan du bli bedt om å fullføre aktiveringen via Internett på en annen datamaskin.

1. Velg **Programmer > TI-verktøy > TI Admin > Aktiver TI programvare** (Windows®), eller gå til **/Applikasjoner** og dobbeltklikk på **TI-Admin** (Mac®).

Dialogboksen Velkommen til aktiveringsveiviseren åpnes.

2. Følg anvisningene i veiviseren for å fullføre aktiveringen.

Merk: Hvis du kopierer lisensnummeret, kan du lime inn hele nummeret ved å plassere markøren i det første feltet til venstre og klikke på **Ctrl + V** (Mac®: **⌘ + V**).

Dialogboksen Aktivering fullført åpnes.

3. Velg ett av disse alternativene:

- For å installere en annen lisens, klikk på **Neste**.
- Klikk på **Fullfør** for å lukke veiviseren.
- For å administrere plassene, velg **Start WLMadmin** i dialogboksen «Aktivering fullført».

Vedlegg A: Lisenstyper og vilkår

Type lisens og lisensvilkår avhenger av hvilken TI-programvare du kjøper, hvor mange brukere (plasser) du trenger, samt fleksibiliteten du trenger for flere brukere.

Kravene til tilkobling og skolens nettverk og Internett varierer, avhengig av aktiverings- og lisenstypen.

Lisenstyper

Følgende er typer TI-programvarelisenser.

Enkeltlisenser

En enkeltlisens er gyldig for TI-programvaren som er installert på en enkelt datamaskin. Den aktiveres når du begynner å bruke programvaren.

Det er nødvendig med en Internett-tilkobling for å aktivere lisensen.

Volumlisenser

En volumlisens er en flerbrukerlisens som gir bruk av TI-programvaren på en bruker- og datamaskinbasis.

Det er en enkelt lisens som administrerer en samling av plasser. Antallet plasser er angitt ved kjøpstidspunktet. Samlingen kan deles inn i flere lisensnumre, så som tre numre, hvor hvert nummer administrerer 10 plasser, i en 30--plassers volumlisens.

TI-programvaren installeres på hver datamaskin i puljen. Lisensnummeret lagres på datamaskinen som standardinnstilling, og aktiveres når TI-programvaren åpnes på den maskinen.

Det er nødvendig med en Internett-tilkobling for å aktivere lisensen.

Medvirkende lisenser

En samlelisens er et enkelt lisensnummer som installeres på lisenstjeneste-datamaskinen som kjører TI-Admin-programvaren og som brukes til å administrere plassbruk.

Med en medvirkende lisens kan TI-programvaren installeres på alle skolens datamaskiner og brukes når en plass er ledig:

- Når en bruker åpner programvaren, tildeler lisenstjenesten en ubrukt plass til brukeren.
- Når brukeren lukker programvaren, blir plassen returnert til samlingen.

Denne prosessen anvendes for det maksimale antallet plasser som ble spesifisert ved kjøpstidspunktet.

Det er nødvendig med en Internett-tilkobling for å installere og aktivere TI-Admin programvaren på lisenstjenestemaskinen. Datamaskinene som kjører TI-programvaren må være sammenkoblet gjennom skolens nettverk til lisenstjenestemaskinen for å kunne administrere plasser.

Fleraktiveringslisens

En fleraktiveringslisens er en flerbrukerlisens som gir bruk av TI-programvaren på en bruker- og datamaskinbasis.

Lisensen leveres i en fil som er plassert et spesifikt sted på datamaskinene som har programvaren installert.

Filen brukes til å aktivere programvaren, og brukerne mottar ikke et lisensnummer.

For datamaskiner som kjører TI-programvaren er det ikke nødvendig med tilkobling til internett eller skolens nettverk. Programvaren kan installeres via harddiskavbildning eller andre utrullingsmetoder.

For multiaktiveringslisensen må programvaren på alle datamaskinene aktiveres regelmessig:

- Lisensen kan kjøpes som kontinuerlig (fornytes for en ny tidsperiode uten tilleggskostnader), eller den kan kjøpes som et ikke-fornybart abonnement.
- Ved fornyelse av abonnement genereres en ny lisensfil som må aktiveres på datamaskiner som kjører TI-programvaren.

Skoleadministrerte lisenser

Den skoleadministrerte lisensen er en flerbrukerlisens som gir bruk av TI-programvaren på en bruker- (lærer eller elev) og datamaskinbasis.

Skoleadministrerte lisenser administreres sentralt og aktiveres på lisenstjenestemaskinen som er tilkoblet skolens nettverk.

Når en bruker åpner programvaren, kan den kjøres hvis disse kravene til tilkobling er innfridd:

- Datamaskinen er tilkoblet lisenstjenestemaskinen, og det er tilgjengelige plasser.
- Datamaskinen er ikke tilkoblet nettverket, men har vært tilkoblet lisenstjenestemaskinen i løpet av de siste 30 dagene.

Det er nødvendig med en Internett-tilkobling for å installere og aktivere TI-Admin-programvaren på lisenstjenestemaskinen. Datamaskinene som kjører TI-programvaren må være sammenkoblet gjennom skolens nettverk til lisenstjenestemaskinen for å kunne administrere plasser.

Programvare kan installeres på datamaskiner som kjører TI-programvaren via harddiskavbildning eller andre distribusjonsmetoder.

For den skoleadministrerte lisensen aktiveres lisenstjenesten regelmessig:

- Lisensen kan kjøpes som kontinuerlig (fornytes for en ny tidsperiode uten tilleggskostnader), eller den kan kjøpes som et ikke-fornybart abonnement.
- Ved fornyelse av abonnementet genereres et nytt lisensnummer som må aktiveres på lisenstjenestemaskinen.

Krav til tilkobling for lisensstyper

Følgende tabell oppsummerer kravene til tilkobling for datamaskiner som kjører TI-programvaren eller den lisensadministrerte programvaren.

Lisensstype:	Er det nødvendig med Internett-tilkobling for aktivering?	Uten tilkobling til nettverket?	Hvor lenge uten tilkobling til nettverket?
Enkelt	Ja	Ja	Varighet for full lisens
Volum	Ja	Ja	Varighet for full lisens
Samle	Bare for lisensstjeneste	Manuell begrensning	Låneperiode (justerbar)
Multiaktivering	Nei	Ja	Varighet for full lisens
Skoleadministrert	Bare for lisensstjeneste	Automatisk begrensning	30 dager fra siste lisensstjenestetilkobling

Lisensbetingelser for bruk av programvare

For lisenser er vilkårene for bruk av TI-programvaren spesifisert:

- **Abonnement.** Et abonnement er gyldig for en begrenset tidsperiode. Tidsperioden kan være en viss varighet eller være definert med en sluttdato.
- **Kontinuerlig lisens.** En kontinuerlig lisens er gyldig for en ubegrenset tidsperiode. Visse lisensstyper kan det være nødvendig å fornye og reaktivere regelmessig.
- **Prøvelisens.** En prøvelisens er gyldig i prøveperioden som er oppgitt i programvaren. Det er ikke nødvendig med et lisensnummer.

Vedlegg B: Alternativer egenskapsfil

Dette vedlegget oppsummeres alternativene for filene innstillinger.egenskaper og distribusjonsegenskapsfiler.

Merk: Påse at du laster ned de siste egenskapsfilene som inkluderer de gjeldende alternativene.

Alternativer innstillinger.egenskapsfiler

Sekund	Aksepterte verdier	Kommentar
allow.analytics	Sann/Usann	Aktiverer (sann) eller deaktiverer (usann) automatisk innsamling av anonym informasjon om produktbruk og pålitelighet. Brukeren kan når som helst aktivere eller deaktivere analyse via Hjelp-menyen. La denne verdien stå tom for å vise brukeren en dialogboks til ved første oppstart av programvaren.
allow.subscription.warning	Ja/Nei	Aktiver for å tillate brukeren om å bli advart av ventende lisensutløp. Merk: Denne innstillingen gjelder kun for abonnementslisenser.
max.days.borrow.license	1 – 365	Tid (i dager) som brukeren er tillatt å låne en lisens ved bruk av en samlelisens som har aktivert låning. Merk: Denne innstillingen gjelder kun for samlelisenser.
allow.license.borrow	Ja/Nei	Aktiver for å tillate låning av lisens (lokal lisens) ved bruk av en samlelisens som har aktivert låning. Merk: Denne innstillingen gjelder kun for samlelisenser.
subscription.warning.days	1 – 31	Tid (i dager) før utløp av lisens som bruker blir gitt advarsel. Merk: Denne innstillingen gjelder kun for abonnementslisenser.
subscription.warned.already	Sann/Usann	Aktiver for å skjule advarseldialogen som viser gjenværende aktiv tid for en abonnementslisens. Merk: Denne innstillingen gjelder kun for abonnementslisenser.

Sekund	Aksepterte verdier	Kommentar
license.server.3	Vertsnavn eller IP-adresse	<p>Styrer TI-programvaren til en tertiær lisenstjenestemaskin for sjekk av lisens.</p> <p>Merk: IP-adressen må være IPv4.</p> <p>Merk: Denne innstillingen gjelder kun for samlelisenser og skoleadministrerte lisenser.</p>
license.server.2	Vertsnavn eller IP-adresse	<p>Styrer TI-programvaren til en sekundær lisenstjenestemaskin for sjekk av lisens.</p> <p>Merk: IP-adressen må være IPv4.</p> <p>Merk: Denne innstillingen gjelder kun for samlelisenser og skoleadministrerte lisenser.</p>
allow.auto.upgrade	Sann/Usann	<p>Når satt til JA, tillates automatiske oppdateringer av Texas Instruments programvare på datamaskiner som kjører TI-programvaren. Meldinger om tilgjengelige programvareoppdateringer blir sendt datamaskinen(e).</p> <p>For å motta meldinger må brukeren ha tilgang til Internett, og port 80 må være åpen.</p>
license.server	Vertsnavn eller IP-adresse	<p>Styrer TI-programvaren til en lisenstjenestemaskin for sjekk av lisens.</p> <p>Merk: IP-adressen må være IPv4.</p> <p>Merk: Denne innstillingen gjelder kun for samlelisenser og skoleadministrerte lisenser.</p>
license.number	Fylt ut automatisk	<p>Viser lisensnummeret brukt til å aktivere programvaren. Gyldig for enkle- og volumlisenser.</p>
preferred.hosts	Semikolon (;) avgrenset sett av <Hostname or IP address>: <port>	<p>Gir administratorer mulighet til å spesifisere verten(e) for forespørsel om tilgjengelige klasser når multikasting er deaktivert på nettverket.</p> <p>Merk: Dette alternativet brukes bare for programvarene TI-Nspire™ Student Software og TI-Nspire™ CAS Student Software.</p>

Sekund	Aksepterte verdier	Kommentar
database.path	En Unix, UNC eller Windows filbane. Disse banene kan bruke miljøvariable r, men vil ikke fungere med tilde (~) tegnet.	Tillater administratoren å sette banen som programvaren kontrollerer for en database i oppstart. Ved å sette denne egenskapen deaktiverer brukerens mulighet til å endre databasebanen i programvaren. Merk: Denne innstillingen gjelder kun for programvarene TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software og TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software. Merk: Texas Instruments anbefaler at denne banen settes til en lokal filsystembane.
testmode.configurations	<Configuration Name> [XXXX-XXXX]. Maksimal tillatt navnelengde er 32 tegn. Spesialtegn er ikke gyldige.	Lar administratoren spesifisere opptil ni testmoduskonfigurasjoner. Akseptert format for én konfigurasjon: testmodus.konfigurasjoner=<Configuration Name>[XXXX-XXXX] Akseptert format for flere konfigurasjoner: testmodus.konfigurasjoner=<Configuration Name 1>[XXXX-XXXX],<Configuration Name 2>[XXXX-XXXX],...,<Configuration Name 9>[XXXX-XXXX]. Merk: Dette alternativet brukes bare for programvarene TI-Nspire™ Student Software og TI-Nspire™ CAS Student Software. Beregn testkode ved å bruke «Velg test.modusbegrensninger ...» i TI-Nspire™ Student Software eller TI-Nspire™ CAS Student Software.

distribusjon.egenskapsfiler alternativer

Sekund	Aksepterte verdier	Kommentar
deploy.log.dir	En gyldig Unix, UNC eller Windows filbane.	En tom fil blir opprettet umiddelbart etter aktivering. Filnavnet indikerer om aktiveringen har vært vellykket eller ikke ved bruk av følgende format:<AppName>-<Success/Failure>-<Host name>-<Date>-

Sekund	Aksepterte verdier	Kommentar
		<p><Time>.log</p> <p>Hvis for eksempel TI-Nspire™ CAS Teacher Software ble riktig installert på ClassDesktop01-datamaskinen den 15. august 2011, kl. 14.30, vises denne oppføringen: TINspireCASTeacherEdition-Success-ClassDesktop01-20110815-1430.log</p>
license.number	Gyldig 31-sifret lisensnummer.	<p>Lisensnummer til TI-programvaren som skal aktiveres på klientmaskinene.</p> <p>Lisensnummeret må inneholde bindestreker.</p>
activation.time.limit	1-600	<p>Når AKTIVER er satt til JA, velger programvaren en tilfeldig verdi mellom 1 og den spesifiserte verdien, for å vente før forsøket av aktiveringsvolum og mellom forsøk. På denne måten forhindres det at et stort antall klienter forsøker å kommunisere med aktiveringsserveren samtidig.</p> <p>Systemet prøver automatisk å aktivere opptil tre ganger.</p>

Generell informasjon

Hjelp på nettet (online)

education.ti.com/eguide

Velg ditt land for mer produktinformasjon.

Kontakt TIs brukerstøtte

education.ti.com/ti-cares

Velg ditt land for tekniske og andre støtteressurser.

Service og garantiinformasjoner

education.ti.com/warranty

Velg landet ditt for informasjon om lengden og vilkårene for garantien eller om produkttjenester.

Begrenset garanti. Denne garantien påvirker ikke dine lovmessige rettigheter.

Texas Instruments Incorporated

12500 TI Blvd.

Dallas, TX 75243