



TI-SmartView™ CE Emulator-Software für die TI-84 Plus-Familie

Dieses Handbuch ist gültig für die Software-Version 5.2. Gehen Sie auf education.ti.com/go/download, um die aktuellste Version der Dokumentation herunterzuladen.

Rechtliche Hinweise

Wichtige Informationen

Sofern in der jeweiligen Programmlizenz nicht ausdrücklich anders aufgeführt, übernimmt Texas Instruments für die Programme oder das Handbuchmaterial keinerlei Garantie, weder direkt noch indirekt. Dies umfasst auch jegliche indirekte Gewährleistung hinsichtlich der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck, ist jedoch nicht hierauf beschränkt und dieses Produkt wird lediglich „so wie es ist“ zur Verfügung gestellt. In keinem Fall kann Texas Instruments für Schäden haftbar gemacht werden, die sich entweder in Verbindung mit dem Kauf bzw. Gebrauch dieses Produkts ergeben oder dadurch verursacht werden, dies gilt für spezielle, begleitende und versehentliche Schäden sowie für Folgeschäden. Texas Instruments haftet maximal und ausschließlich in der Programmlizenz festgelegten Höhe, unabhängig vom jeweiligen Fall. Weiterhin haftet Texas Instruments nicht für Forderungen einer anderen Partei, die sich aus dem Gebrauch dieses Produkts ergeben, welcher Art diese Forderungen auch immer sein mögen.

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated

Microsoft, Apple, Vernier, and Macintosh are trademarks of their respective owners.

Inhalt

Rechtliche Hinweise	ii
Wichtige Informationen	ii
Neuerungen	1
Neuerungen in der TI-SmartView™ CE Software v5.2	1
Einführung in die TI-SmartView™ CE Software	2
Verwenden des Arbeitsbereichs im TI-SmartView™ CE Taschenrechner-Emulator	5
Teile des TI-SmartView™ CE Software-Fensters	6
Verwenden der TI-SmartView™ CE Emulatortastatur	8
Ziehen und Ablegen eines Bildschirms in einer anderen Anwendung	9
Anschließen eines Taschenrechners als Remote-Tastatur	10
Zurücksetzen des Emulators	11
Auswählen einer Anzeigeoption	13
Kopieren der Chronik der Tasteneingaben in eine andere Anwendung	15
Ändern der Größe des TI-SmartView™ CE-Bildschirms	18
Position des Emulators und der Symbolleiste	18
Immer im Vordergrund	18
Verwenden von Bildschirmaufnahmen	20
Teile des Screenshot-Fensters	21
Ziehen und Ablegen eines Bildschirms in einer anderen Anwendung	21
Verwenden des Explorer-Arbeitsbereichs im TI-SmartView™ CE Emulator	23
Bestandteile des Hauptfensters im Emulator-Explorer von TI-SmartView™	24
Kopieren von Emulatordateien auf den Computer	24
Löschen von Emulatordateien	24
Tastenkürzel auf der Computertastatur	25
Kompatibilität mit Grafiktaschenrechnern	27
Datensammlung mit der Vernier EasyData® App im TI-84 Plus CE Emulator	28
Verwenden von Vernier Sensoren mit TI-SmartView™ CE und der EasyData® CE App	28
Verwendung von TI-SmartView™ CE zur Demonstration der Datensammlung	31
Support und Service	34
Texas Instruments-Kundendienst und -Service	34
Service- und Garantiefinformationen	34

Neuerungen

Neuerungen in der TI-SmartView™ CE Software v5.2

Daten sammeln

- Die Vernier EasyData® CE App ermöglicht eine einfache Datensammlung auf dem TI-84 Plus CE Emulator. Die Vernier EasyData® CE App für den TI-84 Plus CE ist bereits standardmäßig im Emulator von TI-SmartView™ CE enthalten. Diese App ermöglicht es, einzelne Sensordaten auf ähnliche Art und Weise zu erfassen wie bei Verwendung der App auf dem Taschenrechner.

SmartPad™ CE v5.2

- Unterstützung für Remote-Tastatur bei TI-SmartView™ CE v5.2 aktualisiert

Einführung in die TI-SmartView™ CE Software

Die TI-SmartView™ CE Software ermöglicht die Darstellung eines TI Grafiktaschenrechners für alle Schüler im Klassenzimmer. Zwei verschiedene Arbeitsbereiche ermöglichen eine wirkungsvolle Präsentation im Unterricht.



Arbeitsbereich Taschenrechner-Emulator

für folgende Tätigkeiten:



- Anzeigen der vollständigen Emulatoransicht oder einer Tastatur mit einem Fensterbereich zur vergrößerten Darstellung. Wahlweise können weitere Ansichten geöffnet/geschlossen werden.



- Tastenfolge
 - Zeigt die gedrückten Tasten, damit die Schüler sie nachvollziehen können.



- View³™
 - Durch den Lehrer gesteuerte Aktualisierung von bis zu drei weiteren emulierten Displays (z. B. Graph, Tabelle und Gleichung für unterschiedliche Darstellungsarten).

- Berechnen und Graph

- Gleiches Verhalten wie beim physischen Grafiktaschenrechner.

- Beliebige emulierte Displays per Drag & Drop in Ihre Präsentationssoftware ziehen**

- Ergänzen Sie Ihr Unterrichtsmaterial durch Displayabbildungen aus dem Unterricht.

- Bedienen des Emulators über eine Remote-Tastatur

- Starten Sie die SmartPad™ CE App*** auf einem TI-84 Plus CE, der per USB-Kabel an den Computer angeschlossen ist. Solange das TI-SmartView™ CE-Fenster den Eingabefokus auf dem Computer hat, funktioniert der Taschenrechner als Remote-Tastatur.




- Öffnen eines separaten Screenshot-Fensters
 - Erfassen und speichern Sie Emulator-Screenshots als Computerdateien, ähnlich wie mit TI Connect™ CE Screen Capture zum Anfertigen von Screenshots vom Grafiktaschenrechner.

**Es wird Software wie Microsoft™ Office oder andere Präsentationssoftware unterstützt.

***Die SmartPad™ CE App für den TI-84 Plus CE kann unter education.ti.com/downloads heruntergeladen werden.

Hinweis: Der Fensterbereich zur vergrößerten Darstellung unterstützt keine Touch-Bedienung. Verwenden Sie die Emulatortasten wie am herkömmlichen Taschenrechner.

Bildschirm des Taschenrechner-Emulators





Arbeitsbereich Emulator-Explorer

für folgende Tätigkeiten:

- Zur Unterrichtsvorbereitung Dateien an den Emulator übertragen:
 - Übertragen von ausgewählten Taschenrechnerdateien und/oder Bildern (JPEG, PNG usw.) von Ihrem Computer in den Emulator zum schnellen Einrichten des Emulators auch während des Unterrichts.
- Zur Archivierung oder Weitergabe an die Schüler Dateien aus dem Emulator speichern:
 - Übertragen ausgewählter Taschenrechnerdateien auf Ihren Computer, um Dateien aus dem Unterricht zu speichern.
 - **Tipp:** Nachdem Sie Dateien auf Ihrem Computer gespeichert haben, können Sie diese Dateien über den Taschenrechner-Explorer in TI Connect™ CE zur gemeinsamen Nutzung im Klassenzimmer an angeschlossene Schüler-Taschenrechner senden. TI Connect™ CE ist kostenlos unter education.ti.com/downloads verfügbar.

Standardbildschirm des Emulator-Explorers

The screenshot shows the TI-SmartView™ CE for the TI-84 Plus Family interface. The window title is "TI-SmartView™ CE for the TI-84 Plus Family". The menu bar includes "File", "Edit", "View", "Actions", and "Help". The toolbar contains icons for file operations. The main area displays "TI-84 Plus CE" with "RAM: 152 kB available". Below this is a table listing files and folders.





NAME	TYPE	SIZE	LOCATION
1...N Window	Window	210 B	RAM
1...N RclWindow	User Zoom Recall Window	209 B	RAM
1...N TblSet	Table Setup	20 B	RAM
012 X	Real Number	9 B	RAM
{→} L ₁	Real List	2 B	RAM
{→} L ₂	Real List	2 B	RAM
{→} L ₃	Real List	2 B	RAM
{→} L ₄	Real List	2 B	RAM
{→} L ₅	Real List	2 B	RAM
{→} L ₆	Real List	2 B	RAM
Prob Sim	Flash Application	71 kB	Archive
CelSheet	Flash Application	123 kB	Archive
Transfrm	Flash Application	25 kB	Archive
CabriJr	Flash Application	102 kB	Archive
Periodic	Flash Application	46 kB	Archive
SciTools	Flash Application	54 kB	Archive
Conics	Flash Application	42 kB	Archive
PlySmlt2	Flash Application	87 kB	Archive

Verwenden des Arbeitsbereichs im TI-SmartView™ CE Taschenrechner-Emulator

Der Arbeitsbereich des TI-SmartView™ CE Taschenrechner-Emulators enthält Werkzeuge, die Sie zur Eingabe von Berechnungen, zum Zeichnen von Variablen und zur Darstellung von Graphen, Tabellen und Listen verwenden können.



Teile des TI-SmartView™ CE Software-Fensters


1	
	<p>Menüleiste - Über diese Menüs führen Sie alle Funktionen des Emulators aus, einschließlich:</p> <ul style="list-style-type: none">• File (Datei) – Dateien verwalten• Edit (Bearbeiten) – z. B. Tasten als Text in einer speziellen Schriftart kopieren• View (Ansicht) – Ändern der Ansicht• Actions (Aktionen) – z. B. Screenshot• Help (Hilfe) – Hilfe und Links <p>Hinweis: Die meisten Aktionen in diesen Menüs können Sie durch Anklicken von Symbolen in der Symbolleiste abschließen.</p>
2	
	<p>Symbolleiste – Mit den Symbolen in der Symbolleiste können Sie folgende Tätigkeiten durchführen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Auswählen eines anderen Taschenrechnermodells• Umschalten zwischen vergrößerter Darstellung, Ein-/Ausschalten der Chronik der Tasteneingaben und View³™• Erfassen des aktuellen Emulator-Bildschirms
3	<p>Fensterbereich Arbeitsbereiche - Verwenden Sie diesen Fensterbereich, um zwischen dem Arbeitsbereich des Calculator Emulator (Taschenrechner-Emulators) und dem Arbeitsbereich des Emulator Explorer (Emulator-Explorers) zum navigieren.</p>
4	<p>Festlegen der Position von Emulator und Symbolleiste</p> <ul style="list-style-type: none">• Emulatorposition links/rechts  – Umschalten zwischen Anzeige des Taschenrechner-Displays links/rechts auf dem Bildschirm. Dies ist praktisch bei der Präsentation auf einem interaktiven Whiteboard.• Symbolleiste oben/unten  – Umschalten zwischen Anzeige der Symbolleiste oben oder unten auf dem Bildschirm. Dies ist praktisch bei der Präsentation auf einem interaktiven Whiteboard. <p>Hinweis: Besonders bei der Arbeit mit einem interaktiven Whiteboard können Sie die Anordnung der Elemente für eine möglichst leichte Bedienung optimieren.</p>
5	<p>Emulator-Fensterbereich – In diesem Fensterbereich können Sie entweder mit dem vollständigen Emulator oder mit einer reinen Tastaturansicht arbeiten.</p>
6	<p>Fensterbereich für die vergrößerte Darstellung/Fensterbereich für die Chronik der Tasteneingaben – In diesem Fensterbereich können Sie eine vergrößerte Darstellung des Taschenrechner-Bildschirms und/oder eine Chronik der</p>

Tasteneingaben anzeigen.

Die folgenden Anzeige-Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Large Display Screen only (Nur vergrößerte Darstellung)
- Large Display Screen + Key Press History (Vergrößerte Darstellung + Chronik der Tasteneingaben)
- Key Press History only (Nur Chronik der Tasteneingaben)
- Hide panel (Fensterbereich ausblenden)

7

View^{3™} Fensterbereich – In diesem Fensterbereich können Sie drei zusätzliche Bildschirme gleichzeitig anzeigen. (Dieser Fensterbereich ist standardmäßig ausgeblendet. Klicken Sie auf , um den Fensterbereich View^{3™} anzuzeigen.)

Sie können drei beliebige Bildschirme aus den folgenden Bereichen auswählen:

- Equation (Gleichung (Y= Editor))
- Table (Tabelle)
- Graph (Graph)
- List (Liste (Stat-Listeneditor))
- Stat Plot (Statistischer Plot)
- Window (Fenster)
- [Blank] ([Leer])



8

Größe der Fensterbereiche ändern – Klicken Sie auf eine vertikale Kante eines Fensterbereichs und ziehen Sie, um dessen Größe zu ändern.

Verwenden der TI-SmartView™ CE Emulatortastatur


Anstelle die Tasten am Taschenrechner mit den Fingern zu drücken, verwenden Sie in der Emulator-Software den Mauszeiger.


Klicken Sie mit der Maus auf die Taschenrechner Tasten im TI-SmartView™ CE Emulator, wie Sie die Tasten am Rechner drücken würden.

1. Klicken Sie auf die Pfeiltasten  der Emulatortastatur, um den Cursor zur gewünschten Einstellung zu bewegen.
2. Klicken Sie zum Auswählen auf .

Um Text über die Computertastatur einzugeben, müssen Sie zunächst die Tastatur auf den alphabetischen Eingabemodus umstellen.


Standardmäßig befindet sich die Tastatur im normalen Modus, in dem Sie mit den Tasten nur auf die Schnell Tasten des Grafik Taschenrechners zugreifen können.

So entspricht ein Tastendruck auf [A] Ihrer Computertastatur dem Klicken auf  des Grafik Taschenrechners. In diesem Modus können die Buchstaben A bis Z nicht direkt durch Drücken der Buchstaben auf der Computertastatur in den Grafik Taschenrechner-Bildschirm eingegeben werden.

Um einen Buchstaben oder ein alphanumerisches Zeichen einzugeben, klicken Sie zuerst auf  auf der Grafik Taschenrechner-Tastatur (oder drücken Sie [F7] auf Ihrer Computertastatur), um den Grafik Taschenrechner in den alphanumerischen Modus zu schalten. Wenn Sie z. B. auf Ihrer Computertastatur [F7] [A] drücken, wird auf dem Grafik Taschenrechner-Bildschirm ein A angezeigt. Nachdem Sie das Zeichen eingegeben haben, wechselt die Tastatur wieder in den normalen Modus.


Sie können die Taste für den alphanumerischen Modus feststellen, um mehr als ein alphanumerisches Zeichen einzugeben.

So stellen Sie die Taste für den alphanumerischen Modus fest:


- ▶ Klicken Sie auf  auf der Grafik Taschenrechner-Tastatur oder drücken Sie [F6] [F7] auf Ihrer Computertastatur.

So kehren Sie zum normalen Modus zurück:


- ▶ Klicken Sie auf bzw. drücken Sie [F7].

Im alphanumerischen Modus fungieren die Tasten [0] bis [9] auf der Computertastatur als Tastenkürzel für die Funktionen, die den Tasten auf der Grafik Taschenrechner-Tastatur zugewiesen sind. Wenn Sie beispielsweise [1] drücken, wird das Zeichen Y (das alphabetische Zeichen, das mit  verknüpft ist) auf dem Bildschirm des Grafik Taschenrechners angezeigt. Zur Eingabe einer Zahl darf sich die Tastatur nicht im alphabetischen Eingabemodus befinden. Im normalen Modus erzeugen Sie mit diesen Tasten die Ziffern 0 bis 9.

Halten Sie eine Pfeiltaste gedrückt, um kontinuierlich zu scrollen.

Wenn Sie den Cursor mit einer Pfeiltaste bewegen und die Taste gedrückt halten, wird kontinuierlich gescrollt, sodass Sie die Taste nicht mehrmals drücken müssen. In der Chronik der Tasteneingaben und in Skripts ist das Symbol für eine solche Pfeiltaste mit einem Uhrensymbol  gekennzeichnet.

Wenn Sie eine Pfeiltaste mehrmals hintereinander drücken, wird ein Pfeil mit einem Zähler angezeigt.

Wenn Sie eine Pfeiltaste mehrmals hintereinander drücken, wird in der Chronik der Tasteneingaben eine Pfeiltaste angezeigt; an dieser Pfeiltaste  befindet sich eine Zahl, die angibt, wie oft die Pfeiltaste gedrückt wurde.

Tipp: Wenn Sie einen Graphen verfolgen oder die Cabri™ Jr App verwenden, um geometrische Formen zu zeichnen, erhalten Sie bei Verwendung der Computertastatur möglicherweise eine glattere fortlaufende Kurve als bei Verwendung der Emulator-Pfeiltasten mit der Maus.

Ziehen und Ablegen eines Bildschirms in einer anderen Anwendung

Sie können einen TI-SmartView™ CE-Bildschirm auf eine andere Anwendung ziehen, um ihn dort einzufügen.

Zu den TI-SmartView™ CE-Bildschirmen, die Sie verschieben und einfügen können, gehören:

- Der Bildschirm über der Tastatur im Emulator-Fensterbereich
- Großer Bildschirm
- Bildschirme aus dem View3™-Fensterbereich


Hinweis: Sie können einen View3™ Bildschirm in den Screenshot-Bereich ziehen und die Screenshot-Funktion als Verlauf wichtiger Bildschirme während einer Klassensitzung verwenden.

- Gespeicherte und nicht gespeicherte Screenshots

Anschließen eines Taschenrechners als Remote-Tastatur

Für den TI-84 Plus CE ist die SmartPad™ CE App verfügbar. So verwenden Sie den TI-84 Plus CE als Remote-Tastatur für TI-SmartView™ CE:

1. Laden Sie die SmartPad™ CE App auf den TI-84 Plus CE.
2. Schließen Sie den TI-84 Plus CE über das mitgelieferte USB-Computerkabel an den Computer an.
3. Starten Sie TI-SmartView™ CE. Aktivieren Sie das TI-SmartView™ CE-Fenster, indem Sie darauf klicken.
4. Starten Sie die SmartPad™ CE App auf dem TI-84 Plus CE. Drücken Sie [apps] und wählen Sie SmartPad™ CE aus dem Apps-Menü. Lesen Sie die Informationen auf dem Startbildschirm durch.




5. Durch Drücken der Tasten auf dem Taschenrechner werden die Tasten der Emulator-Tastatur in TI-SmartView™ CE gedrückt.
6. Um die App zu beenden und den Taschenrechner nicht mehr als Remote-Tastatur zu verwenden, trennen Sie das USB-Kabel vom Taschenrechner.
7. Funktioniert die Eingabe über die Remote-Tastatur nicht mehr, so kann es nötig sein, das USB-Kabel neu anzuschließen und die App erneut zu starten.

Hinweise:

- Auf dem TI-84 Plus CE, auf dem die SmartPad™ CE App ausgeführt wird, werden keine Berechnungen oder Graphen angezeigt. Der Taschenrechner dient währenddessen lediglich als USB-Tastatur für den Emulator.
- Der TI-84 Plus CE funktioniert als Remote-Tastatur, solange das TI-SmartView™ CE-Fenster eingestellt ist. Klicken Sie auf das TI-SmartView-Fenster, bevor Sie Tasten am Taschenrechner drücken.
- Das TI-SilverLink-Kabel wird in TI-SmartView™ CE nicht unterstützt.

USB-Computerkabel

Um die SmartPad™ CE App zu verwenden, benutzen Sie zum Anschließen nur das USB-Computerkabel aus dem Lieferumfang des TI-84 Plus CE Grafiktaschenrechners. Andere TI Connectivity-Kabel werden nicht unterstützt.



Zusätzliche Informationen zur Konnektivität

- **Verbindungs Menü im Emulator – kein Senden/Empfangen möglich**

Die Verbindungsfunktion **[2nd] [link]** ist in den Emulatoren deaktiviert. Verwenden Sie zum Austausch von Dateien zwischen einem angeschlossenen Taschenrechner und einem Emulator den Taschenrechner-Explorer in TI Connect™ CE bzw. den Emulator-Explorer in TI-SmartView™ CE.

Ziehen Sie beim Übertragen zwischen dem Emulator-Explorer in TI-SmartView™ CE bzw. dem Taschenrechner-Explorer in TI Connect™ CE die Taschenrechner- oder Emulatordateien zuerst auf den Computer.

- **TI-SilverLink-Kabel**

Das TI-SilverLink-Kabel wird in TI-SmartView™ CE nicht unterstützt.


- **Beenden des TEST MODE (Testmodus) am Taschenrechner**

TI-SmartView™ CE kann keine Dateien auf einen angeschlossenen Taschenrechner übertragen. Übertragen Sie zum Deaktivieren des TEST MODE (Testmodus) entweder von einem anderen Taschenrechner oder aus TI Connect™ CE eine Datei an den betreffenden Taschenrechner.

Zurücksetzen des Emulators

So setzen Sie den Emulator zurück:

1. Klicken Sie auf **Actions (Aktionen)**.
2. Klicken Sie auf **Reset Emulator (Emulator zurücksetzen)**.
3. Klicken Sie auf **Restore (Wiederherstellen)**.





Zurücksetzen des Emulators:



- Überschreibt den aktuellen Emulatorstatus
- Setzt die TI-SmartView™ CE Software auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurück
- Chronik der Tasteneingaben löschen

Auswählen einer Anzeigoption


Sie können optionale Fensterbereiche anzeigen bzw. ausblenden und festlegen, welche Informationen darin angezeigt werden sollen. Standardmäßig zeigt die TI-SmartView™ CE-Software den Arbeitsbereich des Taschenrechner-Emulators in der vergrößerten Darstellung an.


Anzeige des Taschenrechner-Bildschirms

1. Klicken Sie auf , um den Taschenrechner-Bildschirm im Emulator-Fensterbereich oberhalb der Tastatur anzuzeigen.
2. Klicken Sie erneut auf , um die Tastatur und den Fensterbereich für die vergrößerte Darstellung anzuzeigen.



Auswählen eines Emulatortyps

Klicken Sie bei  auf den Abwärtspfeil, um einen Emulatortyp auszuwählen.




Für jeden Emulatortyp wird das zugehörige Taschenrechnermodell angezeigt.

TI-84 Plus CE



TI-84 Plus C Silver Edition



TI-84 Plus Silver Edition



Ändern des Taschenrechner-Frontcovers


So ändern Sie das Frontcover:

1. Klicken Sie auf **View (Anzeigen)**.
2. Bewegen Sie die Maus auf das **Calculator Faceplate (Taschenrechner-Frontcover)**.
3. Klicken Sie auf den Namen des Taschenrechner-Frontcovers.


Hell




Umriss



Dunkel



Anzeigen und Ausblenden der Chronik der Tasteneingaben

Klicken Sie auf , um die Chronik der Tasteneingaben ein- bzw. auszublenden.


Klicken Sie auf **CLEAR (LÖSCHEN)** im Fensterbereich neben der Chronik der Tasteneingaben, um den Verlauf zu löschen.



1 Klicken Sie hier und ziehen Sie die Maus, um die Größe des Fensterbereichs zu ändern, in dem die Chronik der Tasteneingaben angezeigt wird.





2 Klicken Sie hier, um die Chronik der Tasteneingaben zu löschen.

Wenn Sie „Löschen“ drücken, wird das folgende Informationsfeld angezeigt:



Kopieren der Chronik der Tasteneingaben in eine andere Anwendung

Sie können den Inhalt der Chronik der Tasteneingaben ganz oder teilweise in eine andere Anwendung wie ein Textverarbeitungsprogramm kopieren. Dabei können die

grafischen Tastendarstellungen , die in der Chronik der Tasteneingaben angezeigt werden, oder die Tastenanschläge als Textzeichen    kopiert werden.

Hinweis: Wenn Sie die Tasten als Textzeichen kopieren, wird für die Zeichen die Schriftart **TI84PlusCEKeys** verwendet. Diese Schriftart wird bei der Installation der TI-SmartView™ CE Software automatisch auf dem Computer installiert.

Kopieren von Tasten als Grafik oder Textzeichen

1. Markieren Sie die Taste(n), die kopiert werden sollen.
Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um Tasten im Fensterbereich „Chronik der Tasteneingaben“ auszuwählen:


Taste	Methode
– Eine einzelne Taste:	Klicken Sie auf eine Taste.
– Mehrere Tasten:	Klicken Sie auf eine Taste. Halten Sie auf Ihrer Computertastatur Strg gedrückt. Klicken Sie auf andere Tasten, um mehrere Tasten auszuwählen.
– Mehrere aufeinander folgende Tasten:	Klicken Sie auf eine Taste. Halten Sie auf Ihrer Computertastatur die Umschalttaste gedrückt. Drücken Sie eine andere Taste. Hinweis: Hierdurch wählen Sie diese beiden Tasten sowie alle Tasten zwischen den beiden Tasten aus.
– Alle Tasten:	Klicken Sie auf eine Taste. Führen Sie einen Rechtsklick aus. Klicken Sie auf Alles auswählen .

Hinweis: Die nachstehende Grafik zeigt, wie eine Taste aussieht, bevor und nachdem Sie sie ausgewählt haben.


Vorher:



Nachher:



2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte(n) Taste(n).
3. Klicken Sie auf **Kopieren** (um die Tasten als Grafik zu kopieren).
– oder –
Klicken Sie auf **Als Textzeichen kopieren** (um Tasten als Textzeichen zu kopieren).




4. Wechseln Sie zu einer anderen Anwendung.
5. Fügen Sie die Tasten an der gewünschten Stelle ein.

Hinweis:

- Sie können die ausgewählten Tasten auch als Grafik in die andere Anwendung ziehen.

- Nachdem Sie die Tasten als Grafik in eine andere Anwendung kopiert oder gezogen haben, können Sie dort ihre Größe ändern.
- In manchen Anwendungen werden die eingefügten Zeichen möglicherweise in der Schriftart angezeigt, die an der jeweiligen Stelle gilt. In diesem Fall sind sie möglicherweise nicht als Grafiktaschenrechner-Tasten zu erkennen. Wenden Sie bei Bedarf die Schriftart **TI84PlusCEKeys** auf die Zeichen an. Nähere Informationen zum Formatieren der Zeichen finden Sie in der Hilfedatei der jeweiligen Zielanwendung.

Anzeigen des View^{3™} Fensterbereichs

1. Klicken Sie auf , um den View^{3™} Fensterbereich anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf die Titelleiste des jeweiligen Bildschirms, um eine der folgenden Anzeigeeoptionen auszuwählen:

– Gleichung (Y= Editor)	– Liste (Stat-Listeneditor)	– Fenster
– Tabelle	– Statistischer Plot	– [leer]
– Graph		
3. Klicken Sie auf die grüne Lehrer-Update-Schaltfläche im Fensterbereich View^{3™}, um die View^{3™}-Bildschirme zu aktualisieren. Hierdurch wird die Ansicht für Ihre Schüler bei Untersuchungen aktualisiert.



Update erkannt



Update läuft/Abbrechen



Kein Update erkannt

4. Zeigen Sie die Inhalte in den ausgewählten Bildschirmen an oder wiederholen Sie Schritt 2, um die Bildschirmart zu ändern.

Ändern der Größe des TI-SmartView™ CE-Bildschirms

Klicken Sie auf eine Kante und verschieben Sie sie, um die Größe des Emulator-Fensterbereichs, des Fensterbereichs für die vergrößerte Darstellung oder des View3™-Fensterbereichs zu ändern.



Hinweis: Die Möglichkeit zur Größeneinstellung bezieht sich bei all diesen Fensterbereichen auf deren Breite, ausgenommen die Chronik der Tasteneingaben, bei der die Höhe geändert wird.

Position des Emulators und der Symbolleiste



Emulatorposition links/rechts – Umschalten zwischen Anzeige des Taschenrechner-Displays links/rechts auf dem Bildschirm. Dies ist praktisch bei der Präsentation auf einem interaktiven Whiteboard.



Symbolleiste oben/unten – Umschalten zwischen Anzeige der Symbolleiste oben oder unten auf dem Bildschirm. Dies ist praktisch bei der Präsentation auf einem interaktiven Whiteboard.

Immer im Vordergrund

Wählen Sie diese Option im Menü „Ansicht“, um das TI-SmartView™ CE-Fenster immer vor anderen geöffneten Softwarefenstern anzuzeigen. Dies entspricht einem Taschenrechner, der auf Ihrem Schreibtisch immer auf Ihren Papieren liegt. Verschieben Sie das Fenster auf Ihrem Computerbildschirm so, dass die Anzeige anderer Fenster durch die Option „Immer im Vordergrund“ möglichst wenig gestört wird.

Um die Option „Immer im Vordergrund“ auszuschalten, wählen Sie den Menüpunkt im Menü „Ansicht“ ab. Für diese Funktion gibt es außer dem Häkchen im Menü bei aktivierter Funktion kein Symbol in der Symbolleiste und keine weitere Anzeige.

Hinweise:


Das TI-SmartView™ CE Emulatorfenster und das Schnappschuss-Fenster werden beide immer im Vordergrund angezeigt und je nach Position umgeschaltet.

„Immer im Vordergrund“ sollte nicht in der Vollbild-Ansicht verwendet werden, da sonst alle anderen Fenster von der Vollbildansicht des TI-SmartView™ CE verdeckt werden.


Verwenden von Bildschirmaufnahmen

Mit dem Screenshot-Tool des TI-SmartView™ CE können Sie den aktuellen Grafiktaschenrechner-Bildschirm erfassen.

So verwenden Sie die Screenshot-Funktion:

- Klicken Sie in der Symbolleiste auf .

Das folgende Fenster wird angezeigt:



Teile des Screenshot-Fensters

1	Erfassen	<p>Klicken Sie hier, um den angezeigten Emulatorbildschirm zu erfassen.</p> <p>Actions (Aktionen) > Screen Capture (Screenshot)</p> <p>Hinweis: Jedem Bild wird automatisch bei der Erfassung ein Rahmen hinzugefügt. Sie können diesen jedoch entfernen, indem Sie auf View (Ansicht) > Hide Screen Capture Borders (Screenshot-Rahmen ausblenden) klicken. (Bei mehreren vorhandenen Bildern wird in diesem Fall der Rahmen von allen Bildern entfernt.)</p> <p>Mit der Screenshot-Funktion können Sie:</p> <ul style="list-style-type: none">• bis zu 44 Bildschirme gleichzeitig erfassen, (um weitere Bilder zu erfassen, löschen Sie Bilder im Screenshot-Fenster)• Screenshots automatisch speichern, bis Sie das TI-SmartView™ CE-Hauptfenster schließen. <p>Beim Schließen der Screenshot-Funktion wird eine Eingabeaufforderung angezeigt, in der Sie Ihre Screenshots speichern können. Sie können während einer TI-SmartView™ CE-Sitzung eine neue Screenshot-Sitzung starten.</p>
2	Speichern	<p>Klicken Sie hier, um die ausgewählten Screenshots zu speichern.</p> <p>File (Datei) > Save As (Speichern unter)</p>
3	Kopieren	<p>Klicken Sie hier, um ausgewählte Screenshots in die Zwischenablage zu kopieren.</p> <p>Edit (Bearbeiten) > Copy (Kopieren)</p>
4	Löschen	<p>Klicken Sie hier, um die ausgewählten Screenshots zu speichern.</p> <p>Edit (Datei) > Delete (Speichern unter)</p>
5	Größe ändern	<p>Verschieben Sie den Punkt auf der Leiste, um die Größe der Vorschau des aktuellen Screenshots zu ändern.</p> <p>View (Ansicht) > Scale Screen Captures (Screenshots skalieren)</p> <p>Hinweis: Bildschirme werden in der eingestellten Größe gespeichert.</p>
6	Umbenennen	<p>Sie können einen Screenshot umbenennen, indem Sie den Namen markieren und einen neuen Namen eingeben.</p>
7	Ansicht	<p>Hier können Sie Screenshots anzeigen.</p>

Ziehen und Ablegen eines Bildschirms in einer anderen Anwendung

Sie können einen TI-SmartView™ CE-Bildschirm auf eine andere Anwendung ziehen, um ihn dort einzufügen.

Zu den TI-SmartView™ CE-Bildschirmen, die Sie verschieben und einfügen können, gehören:


- Der Bildschirm über der Tastatur im Emulator-Fensterbereich
- Großer Bildschirm
- Bildschirme aus dem View3™-Fensterbereich

Hinweis: Sie können einen View3™ Bildschirm in den Screenshot-Bereich ziehen und die Screenshot-Funktion als Verlauf wichtiger Bildschirme während einer Klassensitzung verwenden.

- Gespeicherte und nicht gespeicherte Screenshots

Verwenden des Explorer-Arbeitsbereichs im TI-SmartView™ CE Emulator

Im Emulator-Explorer können Sie Emulatordateien verwalten, Inhalte von Ihrem Computer zum Emulator hinzufügen und ausgewählte Inhalte an Ihren Computer senden.



Bestandteile des Hauptfensters im Emulator-Explorer von TI-SmartView™



1 Hinzufügen von Taschenrechnerdateien vom Computer zum Emulator.

2 Senden ausgewählter Taschenrechnerdateien zum Computer.

3 Löschen ausgewählter Taschenrechnerdateien.

4 Aktualisieren der Anzeige der Inhalte des Emulators.

Hinweis: Wenn Sie den Arbeitsbereich wechseln und den Emulator-Explorer öffnen, aktualisieren Sie bitte die Ansicht der Emulatordateien, um eventuelle Änderungen zu sehen, die im Emulator vorgenommen wurden.

Kopieren von Emulatordateien auf den Computer

Sie können die meisten Daten, Dateien und Programme von Ihrem Emulator auf Ihren Computer als Backup verschieben, um sie anderen zu senden oder um Speicherplatz im Emulator freizugeben.

So kopieren Sie eine Datei vom Emulator auf den Computer

1. Klicken Sie auf den Dateinamen, um die Datei auszuwählen.

2. Klicken Sie auf

– oder –

Ziehen Sie die Datei in einen Ordner auf Ihrem Computer oder auf Ihren Desktop und legen Sie sie dort ab.

So kopieren Sie eine Datei vom Computer in den Emulator

1. Klicken Sie auf

2. Gehen Sie zur gewünschten Taschenrechnerdatei auf Ihrem Computer.

Hinweis: Sie können auch Bilddateien (JPEG, PNG usw.) auswählen, um sie in Hintergrundbilder für den Emulator/Taschenrechner umzuwandeln.


3. Klicken Sie auf die Datei, um sie auszuwählen.

4. Klicken Sie auf **Open (Öffnen)**.

Löschen von Emulatordateien

Sie können Daten, Dateien und Programme aus Ihrem Emulator löschen.

So löschen Sie Dateien aus dem Emulator

1. Klicken Sie auf den Dateinamen, um die Datei auszuwählen.
2. Drücken Sie .

Tastenkürzel auf der Computertastatur






Anstatt Tasten auf der Tastatur-Abbildung des TI-SmartView™ CE zu drücken, können Sie auch eine Taste auf Ihrer Computertastatur drücken.

Beispiel:

Wenn Sie die Funktion „log“ auf der Emulatortastatur eingeben möchten, ermitteln Sie anhand der nachstehenden Tabelle, welche Taste am Computer hierfür zu drücken ist.



- ▶ Drücken Sie [N] auf der Computertastatur (Sie sehen, dass als Emulatortaste oben links der Buchstabe N steht).

stat plot f1 y= [F1]	tblset f2 window [F2]	format f3 zoom [F3]	calc f4 trace [F4]	table f5 graph [F5]
2nd [F6]	quit mode [Shift] + [m]	ins del [Delete]	 [←]	 [↑]
A-lock alpha [F7]	link X,T,θ,n [Shift] + [x]	list stat [Shift] + [s]	 [↓]	 [→]
test A math [A]	angle B apps [B]	draw C prgm [C]	distr vars [shift] + [v]	clear [Backspace]
matrix D x⁻¹ [D]	sin ⁻¹ E sin [E]	cos ⁻¹ F cos [F]	tan ⁻¹ G tan [G]	π H ^ [Shift] + [^]
√ I x² [I]	EE J , [.]	{ K ([Shift] + [I]	} L) [Shift] + [J]	e M ÷ [I]
10 ^x N log [N]	u O 7 [7]	v P 8 [8]	w Q 9 [9]	[R × [Shift] + [*]
e ^x S ln [S]	L4 T 4 [4]	L5 U 5 [5]	L6 V 6 [6]] W - [-]
rcl X sto→ [X]	L1 Y 1 [1]	L2 Z 2 [2]	L3 θ 3 [3]	mem " + [Shift] + [+]
off on [Shift] + [-]	catalog  0 [0]	i : . [.]	ans ? (-) [Shift] + [-]	entry solve enter [Enter]

Kompatibilität mit Grafiktaschenrechnern

Nähere Informationen zur Kompatibilität mit Grafiktaschenrechnern finden Sie in der Anleitung mit ersten Schritten für den TI-84 Plus CE.

Hinweis: Im Allgemeinen sind Dateien des Grafiktaschenrechners TI-84 Plus CE kompatibel mit anderen TI-84 Plus- und TI-83 Plus-Modellen.

Anwendungen, Betriebssysteme und manche Datendateien mit nicht unterstützten Zahlenwerten sind zwischen den Modellen nicht kompatibel.

TI-Basic-Programme müssen ggf. angepasst werden, damit sie auf Modellen mit hochauflösendem Farbbildschirm richtig angezeigt werden.

Datensammlung mit der Vernier EasyData® App im TI-84 Plus CE Emulator

Die Vernier EasyData® CE App ermöglicht eine einfache Datensammlung auf dem TI-84 Plus CE Emulator. Die Vernier EasyData® CE App für den TI-84 Plus CE ist bereits standardmäßig im Emulator von TI-SmartView™ CE enthalten. Diese App ermöglicht es, einzelne Sensordaten auf ähnliche Art und Weise zu erfassen wie bei Verwendung der App auf dem Taschenrechner.

Tipps:

- Bevor Sie TI-SmartView™ CE zur Datensammlung verwenden, sollten Sie sich mit der Datensammlung über die Taschenrechner-App EasyData® vertraut machen.
- Machen Sie sich mit dem Menü der EasyData® CE App (**Datei>Neu**) bzw. der Schnellstastenfunktion **Scannen** vertraut. Diese Funktionen werden im Emulator zum Verbinden eines an den Computer angeschlossenen Sensors mit dem Emulator verwendet.

Verwenden von Vernier Sensoren mit TI-SmartView™ CE und der EasyData® CE App

Wenn Sie Vernier Sensoren bereits mit dem TI-84 Plus CE oder der TI-8x Taschenrechnerfamilie mit Mini-USB-Anschluss verwenden, lässt sich dieser Sensor mit dem Mini-USB-Anschluss des Taschenrechners verbinden.

Zum Anschließen von Vernier Sensoren für die TI-8x Taschenrechnerfamilie (Mini-USB) an den Computer benötigen Sie einen passenden USB-Adapter.




Adapter

Adapter zum Anschließen verschiedener Sensortypen an den Computer

Name	Adapter	Beschreibung
Easy to Go!		Adapter zum Anschließen eines EasyTemp oder EasyLink™ Adapters an einen Computer für die Datensammlung. Mehr
Go!Link		Adapter mit einer Einkanal-Schnittstelle zum Anschließen der meisten Vernier Sensoren an den Computer. Mehr

Name	Adapter	Beschreibung
Go!Motion Computerkabel		Kabel zum Anschließen eines Go!Motion oder CBR 2 an einen Computer. Im Go!Motion Lieferumfang enthalten. Mehr

Adapter zum Anschließen verschiedener Sensortypen an den Taschenrechner

Name	Adapter	Beschreibung
EasyLink™		Adapter zum Anschließen von Vernier Sensoren an den TI-84 Plus CE Grafiktaschenrechner. EasyLink™ ist eine Einkanal-Schnittstelle zum Verbinden mit dem USB-Anschluss eines TI-84 Plus Grafiktaschenrechners oder eines TI-Nspire™ Handhelds. Mehr
Go!to Easy Adapter (Mini-USB)		Adapter zum Anschließen eines Go!Temp oder Go!Link™* an den USB-Anschluss eines TI-Nspire™ Handhelds oder eines TI-84 Grafiktaschenrechners. Mehr
Go!Motion-Taschenrechner-Verbindungskabel mit Mini-USB		180 cm langes Kabel zum Anschließen eines Go!Motion oder CBR 2 an den USB-Anschluss eines TI-Nspire™ Handhelds oder eines TI-84 Grafiktaschenrechners. Das Kabel hat einen USB-Mini-A-Stecker zum Anschließen an den Taschenrechner und einen Standard-B-USB-Stecker zum Anschließen an den Go!Motion oder CBR 2. Das Kabel ist im Lieferumfang des CBR 2 enthalten. Mehr

Verwendung bei Demonstrationen im Klassenzimmer

Die Datensammlung über die EasyData® App wird auf dem TI-84 Plus CE Emulator nur bei Demonstrationen im Klassenzimmer unterstützt. Wenn in Ihrer Klasse Taschenrechner der TI-8x Familie mit der neuesten Vernier EasyData® App für diesen Taschenrechner verwendet werden, entspricht die Demonstration der Datensammlung mit TI-SmartView™ CE und TI-84 Plus CE der Datensammlung auf Taschenrechnern der TI-8x Taschenrechnerfamilie.

Datensammlung mit Einzelsensoren

Die Datensammlung mit Einzelsensoren wird im TI-84 Plus CE Emulator unterstützt (ähnlich dem TI-84 Plus CE Taschenrechner).


Wenn ein Sensor von der EasyData® App im Taschenrechner über Mini-USB unterstützt wird, bietet der Emulator in TI-SmartView™ CE ein Demonstrationstool, das in seiner Funktionsweise der Datensammlung mit dem Taschenrechner entspricht.


- Mit dem USB-Kabel wird CBR 2™ (Calculator-Based Ranger™) unterstützt.
- CBL 2™ (Calculator-Based Laboratory™ System) wird nicht unterstützt.
- Die neueste Vernier EasyData® CE App für den TI-84 Plus CE ist bereits standardmäßig im Emulator enthalten.
- Ältere Versionen der App werden im Emulator-Explorer geblockt.

Verwendung von TI-SmartView™ CE zur Demonstration der Datensammlung

1. Starten Sie TI-SmartView™ CE.

Tipp: Wenn auf dem Computer weitere Softwareprogramme ausgeführt werden, die ebenfalls Daten über die Vernier USB-Sensoren sammeln, wird empfohlen, diese Programme zu schließen, damit sichergestellt ist, dass TI-SmartView™ CE den Einzelsensor in Ihrer Datensammlungssitzung erkennt. Anderenfalls „entscheidet“ Ihr Computer-Betriebssystem, welche Sensoren erkannt werden. Möglicherweise wird keine Verbindung zwischen Sensor und TI-SmartView™ CE angezeigt, ehe Sie nicht alle anderen Programme geschlossen haben.

2. Klicken Sie bei  auf den Abwärtspfeil, um einen Emulatortyp auszuwählen.



3. Schließen Sie einen Sensor über eine standardmäßige USB-Verbindung an Ihren Computer an.

Erweiterte Funktion: Sie können an die Anschlüsse Ihres Computers mehrere Sensoren anschließen. Im Menü „Aktionen“ in TI-SmartView™ CE (**Aktionen>Sensor für die Datensammlung wählen**) können Sie zwischen den Sensoren wechseln. Verwenden Sie das Menü der EasyData® CE App (**Datei>Neu**), um den neuen Sensor mit dem Emulator zu verbinden.

4. Führen Sie die Vernier EasyData® App im TI-84 Plus CE Emulator aus.

Hinweis: Die neueste Vernier EasyData App für den TI-84 Plus CE Emulator (v 5.2 oder höher) ist in TI-SmartView™ CE (v 5.2 oder höher) bereits vorinstalliert.

5. EasyData® wird im Emulator gestartet. Der Name des Sensors (oder der Leitungsverbindung) sollte auf dem Begrüßungsbildschirm angezeigt werden. Im Messbildschirm wird der Sensorname so wie auf dem Taschenrechner angezeigt.

Wenn die EasyData® App den am Computer angeschlossenen Sensor nicht erkennt, verwenden Sie **Scannen** oder **Datei>Neu** in der EasyData® App des Emulators, um den Sensor zu verbinden.

6. Verwenden Sie die Funktionen der EasyData® App wie beim CE-Emulator, um Daten zu sammeln und zu analysieren.
7. Wenn die Datensammlung abgeschlossen ist, **BEENDEN** Sie die EasyData® App im Emulator, um mit der Benutzung von TI-SmartView™ CE fortzufahren.

- Daten aus dem Datensammelexperiment werden beim Beenden der EasyData® CE App im Emulator in Listen gespeichert.
- Sie können den Sensor bei Bedarf an den Computer angeschlossen lassen.

Während die EasyData® CE App im CE-Emulator ausgeführt wird, können Sie:

Emulator-Arbeitsbereiche wechseln	Während EasyData® ausgeführt wird, können Sie zwischen Emulatoren wechseln. Dabei wird jedoch das Datenexperiment gestoppt und der Sensor wird von dem CE-Emulator getrennt, in dem die EasyData® App ausgeführt wird. Wenn Sie zum CE-Emulator zurückkehren, müssen Sie den Sensor über Datei>Neu oder die Schnelltaste „ Scannen “ in der EasyData® App neu mit der EasyData® CE App verbinden und ein neues Datensammelexperiment starten. Daten vorheriger Experimente können gespeichert werden oder nicht. Beenden Sie die EasyData® CE App immer mit „ ABBRUCH “, um Experimentdaten in den Emulatorlisten zu speichern.
View^{3™} und Apps	View ^{3™} ist in allen Apps außer der App zur Darstellung von Ungleichungen nicht verfügbar (deaktiviert). View ^{3™} zeigt nur Bildschirme aus dem [™] Betriebssystem an, App-Bildschirme werden nicht angezeigt. Wir empfehlen, View ^{3™} nicht zu öffnen, wenn diese Funktion nicht verwendet wird oder wenn diese Funktion deaktiviert ist wie beim Ausführen der meisten Apps im Emulator.
Zum Explorer-Arbeitsbereich des Emulators umschalten	Wenn EasyData® im CE-Emulator ausgeführt wird und Sie den Emulator-Explorer verwenden müssen, beenden Sie bitte zunächst die EasyData® App und verwenden Sie erst dann den Emulator-Explorer.
Erstellen von Screenshots	Über „Bildschirmaufnahme“ können Sie in der EasyData® CE App während eines laufenden Experiments Bildschirmaufnahmen machen.
TI-SmartView™ CE schließen und neu öffnen	Während EasyData® ausgeführt wird, können Sie TI-SmartView™ CE schließen. Dabei wird jedoch das Datenexperiment gestoppt und der Sensor wird von dem CE-Emulator getrennt, in dem die EasyData® App ausgeführt wird. Wenn Sie zum CE-Emulator zurückkehren, müssen Sie den Sensor über Datei>Neu oder die Schnelltaste „ Scannen “ in der EasyData® App neu mit der EasyData® CE App verbinden und ein neues Datensammelexperiment starten. Daten vorheriger Experimente können gespeichert werden oder nicht. Beenden Sie die EasyData® CE App immer mit „ ABBRUCH “, um Experimentdaten in den Emulatorlisten zu speichern.

Zusätzliche Hilfe

Wenn Sie beim Verwenden der EasyData® App mit Taschenrechner zur Datensammlung weitere Hilfe benötigen, finden Sie weitere Einzelheiten unter http://www2.vernier.com/manuals/easydata_guidebook.pdf.

Support und Service

Texas Instruments-Kundendienst und -Service

Allgemeine Informationen: Nord- und Südamerika

Homepage:	education.ti.com
KnowledgeBase und E-Mail-Anfragen:	education.ti.com/support
Telefon:	(800) TI-CARES / (800) 842-2737 Für Nord- und Südamerika und US-Territorien
Internationale Kontaktdaten:	education.ti.com/support/worldwide

Technische Unterstützung

KnowledgeBase und Support per E-Mail:	education.ti.com/support oder ti-cares@ti.com
Telefon (gebührenpflichtig):	(972) 917-8324

Für den Produkt-Service (Hardware)

Kunden in den USA, Kanada, Mexiko und US-Territorien: Wenden Sie sich immer zuerst an den Kundendienst von Texas Instruments, bevor Sie ein Produkt zur Reparatur einsenden.

Für alle anderen Länder:

Allgemeine Informationen

Um weitere Informationen zu TI-Produkten und -Dienstleistungen zu erhalten, wenden Sie sich per E-Mail an TI oder besuchen Sie die TI- Adresse im Internet

E-Mail-Anfragen:	ti-cares@ti.com
Homepage:	education.ti.com

Service- und Garantieinformationen

Informationen zur Dauer und zu den Bedingungen der Garantie bzw. zum Produktservice finden Sie auf der Garantieerklärung, die diesem Produkt beiliegt. Sie können sich diesbezüglich auch an Ihren Texas Instruments Händler bzw. Vertrieb wenden.