



**TI-SmartView™ Softwaren til
TI-84 Plus-familien
(Windows® og Mac®)**

Vigtige oplysninger

Medmindre andet udtrykkeligt angives i den Licens, der følger med et program, stiller Texas Instruments ingen garantier, hverken udtrykkeligt eller underforstået, herunder men ikke begrænset til underforståede garantier om salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, for programmer eller skriftligt materiale, og Texas Instruments stiller udelukkende sådant materiale til rådighed, som det foreligger. Texas Instruments kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for særlige, indirekte, hændelige eller følgeskader i forbindelse med eller som følge af køb eller brug af dette materiale, og hele Texas Instruments' erstatningsansvar kan, uanset søgsmålets art, ikke overstige det beløb, der fremgår af programlicensen. Derudover kan Texas Instruments ikke holdes ansvarlig for nogen form for krav som følge af en anden parts brug af dette materiale.

Copyright © 2005 - 2010 Texas Instruments Incorporated.

AOL, DataMate, EasyData, Firefox, Internet Explorer, Mac, Macintosh, Microsoft, Mozilla, Opera, Netscape, Safari, Windows, Vista, og Windows XP er varemærker, der tilhører deres respektive ejere.

Kom godt i gang	1
Funktioner	1
Oversigt over TI-SmartView™-softwaren.....	1
Ting, du skal vide	3
Valg af en visningsindstilling	6
Ændring af størrelsen på TI-SmartView™-skærbilledet	8
Ændring af farve på frontplade	8
Gemme og indlæse en emulatortilstand	8
Gendannelse af emulatortilstanden	10
Gemning af den håndholdtes data på computeren	10
Indlæsning af en håndholdt-fil fra computeren	12
Opdatering af softwaren fra Internettet.....	14
 Arbejde med billeder	 16
Indfangning af regnerens skærbilleder	16
Tilføje eller fjerne en ramme	16
Gemning af et skærbillede	17
Visning af skærbilleder	18
Trække og slippe et billede til en anden applikation	21
 Anvendelse af tastetrykshistorikken	 22
Hvad er tastetrykshistorikken?	22
Vise eller skjule tastetrykshistorikken	23
Rydning af tastetrykshistorikken	24
Kopiering af tastetrykshistorikken til en anden applikation	24
 Anvendelse af scripts	 26
Hvad er et script?.....	26
Vise eller skjule scriptruden	27
Optagelse af et nyt script.....	27
Tips til optagelse af et script.....	28
Afspilning af et script.....	30
Justering af scriptets hastighed	30
Gemning af et script.....	31
Gemning af en kopi af et script.....	32
Åbning af et eksisterende script.....	33
Lukning af et script	33
Gå trinvis gennem et script.....	34
Standstopping af et script	35
Midlertidig standstopping af et script	36
Indsætning af en forsinkelse i et script.....	37
Indsætning af et tekstpunkt i et script	38
Indsætning af en Gå til top-kommando	40
redigere et script	40

Kopiering af et script til en anden applikation	43
Placering af fælles scripts.....	44
Tilslutning af en håndholdt	45
Anvendelse af en tilsluttet håndholdt til styring af TI-SmartView™-softwaren	45
Overføring af data til og fra en tilsluttet håndholdt.....	48
Anvendelse af en tilsluttet CBL 2™ eller CBR 2™-enhed.....	50
Ofte stillede spørgsmål og tastaturgenveje.....	53
Ofte stillede spørgsmål	53
Anvendelse af computerens tastatur	55
Juridiske oplysninger	60
Oplysninger om TI-produktservice og garanti.....	60
Indeks	61

Kom godt i gang

Funktioner

- **Tastetrykshistorik** — Anvendes til at vise de senest trykkede taster i tastetrykshistorik vinduet eller i det store skærbillede.
- **Flere farvefunktioner** — Skift billedet på den håndholdte for at bruge en anden frontplade. Farveforskellen forbedrer synligheden for synshæmmede.
- **Justerbar skærmstørrelse** — Vælg mellem lille, medium eller stor skærmstørrelse, eller tilpas skærmstørrelsen. Når du tilpasser skærbilledet ved at trække i vinduesrammen, tilpasses størrelsen af det frit skalerbare skærbillede fra enheden automatisk.
- **View³™-panorering** — Til visning af tre ekstra TI-84 Plus Silver Editio-skærbilleder samtidigt. Vælg blandt Y= editor, tabel, graf, stat plot, liste eller vindue. Disse skærbilleder opdateres i takt med, at du laver ændringer på den håndholdtes skærm.

Overblik over TI-SmartView™-softwaren


Med TI-SmartView™-softwaren får du den håndholdte TI-84 Plus Silver Editions funktionalitet på computeren. Hele funktionaliteten på den håndholdte TI-84 Plus står til rådighed, også muligheden for at indlæse og bruge filer som applikationer (Apps), lister, programmer mm. Apps der leveres færdigindlæst på TI-84 Plus Silver Edition, ligger også i TI-SmartView™ softwaren.

TI-SmartView™-softwaren gør det muligt at vise TI-84 Plus Silver Edition for en forsamling uden håndholdtspecifikt projektorudstyr og giver dig den ekstra funktionalitet, der er en hjælp ved præsentationer og demonstrationer.

- Suppler den aktuelle håndholdte ved at bruge View³™ panelet til at vise tre ekstra skærbilleder samtidigt. Du kan vælge tre

blandt følgende skærbilleder på den håndholdte: Y= editor, tabel, graf, stat plot, liste og vindue.

- Gentag demonstrationerne hurtigt og nemt ved at anvende scripts til at afspille en serie tastetryk.
- Vis historikken for indtastninger og en stor version af det aktuelle håndholdte skærbillede og åbn scripts ved at vise vinduet med tastetrykhistorikken
- Fang skærbilleder, gem dem og brug dem i andre dokumenter.



Emulator
(Panel 1)

View³
(Panel 2)

Tastetrykshistorik tab
(Panel 3)

TI-84 Plus -kan styre TI-SmartView™ -softwaren med en håndholdt, der er forbundet via et USB-kabel og kører SmartPad™ App'en. Når du trykker på tasterne og udfører beregninger på den håndholdte, gentages disse handlinger automatisk på emulatoren i TI-SmartView™-softwaren. Den tilsluttede håndholdte fungerer som et fjern tastatur.

Ting, du skal vide

Musmarkøren overtager fingerens rolle med at trykke på den håndholdtes taster.

Du skal klikke på tasterne på TI-SmartView™-emulatoren, som du trykker på den håndholdtes taster. Det håndholdte billede i TI-SmartView™-softwaren er *ikke* fuldt interaktivt. Hvis du for eksempel ændrer tilstandsindstillinger, kan du være fristet til at klikke på tilstandsindstillingen på den håndholdte for at vælge den. Men der sker ikke noget ved at klikke på skærmen. Du skal klikke på piltasterne for at flytte markøren til den ønskede indstilling og derefter

klikke på  for at markere den.

Ved skrivning af tekst fungerer computerens tastatur ikke, medmindre du først sætter tastaturet i alfanumerisk skrivefunktion

Som standard er tastaturet i den normale funktion, hvor tasterne blot er genveje til den håndholdtes taster. For eksempel er et tryk på [A]

på computerens tastatur det samme som at trykke på  på den håndholdte. I denne tilstand kan du ikke indtaste bogstaverne A til Z på den håndholdtes skærbillede ved at skrive disse bogstaver på computerens tastatur.

Du indtaster et bogstav eller et andet alfategn ved først at klikke på

 på den håndholdtes tastatur (eller trykker på [F7] på computerens tastatur) for at sætte den håndholdte i alfatilstand. Hvis du for eksempel skriver [F7] [A] på computerens tastatur, skriver det A på den håndholdtes skærm. Hvis du kun skriver [A], vises

 menuen . Når du har skrevet tegnet, vender tastaturet tilbage til den normale funktion

Du låser alfatasten, så du kan skrive mere end et enkelt alfanumerisk tegn ad gangen ved at klikke på  [A-LOCK] på den håndholdtes

tastatur eller trykke på [F6] [F7] på computerens tastatur. Du

vender tilbage til normal funktion ved at klikke på  eller trykke på [F7].

I alfa-tilstand fungerer tryk på [0] til [9] på computerens tastatur som genveje til de alfafunktioner, der er knyttet til disse taster på den håndholdte tastatur. Hvis du for eksempel trykker på [1] vises Y (bogstavtegnet, der er knyttet til det tegn, der forbindes med [1]) på den håndholdtes skærm. Ved skrivning af tal skal det sikres, at tastaturet ikke er i alfanumerisk funktion. Disse taster skriver tallene 0 til og med 9 i normal genvejsfunktion.

Hold en piltast nede for at rulle markøren kontinuerligt.

Når du bruger en piltast til at flytte markøren, kan du holde tasten nede og rulle kontinuerligt med markøren i stedet for at skulle trykke på tasten hele tiden. I tastetrykshistorikken og i scripts, har ikonet for repeterende piltast et ur-symbol tilføjet. For eksempel:



Ved at trykke på en piltast mange gange i træk vises en pil med en optælling af gentagelserne.

Når du trykker på en piltast mange gange i træk, vises der én piltast i tastetrykshistorikken. Denne piltast har et nummer på sig, der viser, hvor mange gange piltasten er blevet trykket. For eksempel:




Når du optager et script, optager du kun tastetryk på den håndholdte. Disse tastetryk kan være svære at fortolke hver for sig.

Da du optager tastetrykkene, kan det være lidt vanskeligt at redigere et script. Hvis du for eksempel skifter funktionsform til parametrisk,

optager scriptet     . Scriptet fortæller ikke i klart sprog, at du har ændret funktionstilstand til parametrisk. Derfor kan det være nyttigt at gå trinvis gennem scriptet et tastetryk ad gangen eller afspille scriptet langsommere, så du kan se nøjagtigt hvor der skal redigeres.

Valg af en visningsindstilling

Som standard viser TI-SmartView™-softwaren den håndholdte og to valgfrie ruder med flere oplysninger. Du kan vise eller skjule disse valgfrie ruder eller ændre de informationstyper, der vises i en rude.



View³™-ruden viser i starten Y= editor, tabellen og grafskærbillederne. Du kan dog vælge, hvilket håndholdt skærbillede, du vil vise for hvert af de tre ruder. (Skærbillederne Stat plot, liste og vinduer er også tilgængelige.) Skærbillederne opdateres automatisk for at afspejle dit arbejde med opgaverne og deres udførelse på den håndholdte.

Den tredje rude omfatter faner, hvor du kan klikke for enten at se tastetrykshistorikken, en større skærmvisning af det, enheden viser, eller et åbent script. Når du viser det store skærbillede i den tredje

rude, kan du vise eller skjule tastetrykshistorikkens oplysninger nederst i ruden.

Visningsindstilling Klik på:

View³™ rude

Vis > Vis/Skjul View³ eller



for at vise eller skjule ruden.

Vis > View³-indstillinger for at vælge et håndholdt-skærbillede til hver visning.

Tastetrykshistorik,
stort skærbillede
og script-rude

Vis > Vis/Skjul tastetrykshistorik eller



for at vise eller skjule ruden.

Scripts

Filer > Åbn eller



for at åbne et eksisterende script.

Filer > Nyt script eller



for at åbne et nyt, tomt script.

Luk-knappen i script-rudens fane



for at lukke et script.

Bemærk:

- At skjule ruden med tastetrykshistorikken rydder ikke indholdet i tastetrykshistorikken
- At skjule ruden tastetrykshistorikken sletter og lukker ikke åbne scripts
- Du kan optage et script uden at vise ruden med tastetrykshistorikken

Ændring af størrelsen på TI-SmartView™-skærbilledet

Når du første gang bruger TI-SmartView™-softwaren, vises et fuldt skærbillede til en opløsning på 1024 x 768. Du kan vælge den størrelse, du ønsker, men versionerne lille, medium og stor er optimeret til følgende skærmopløsninger.

Hvis skærmopløsningen er:	Klik på:
800 x 600	Vis > Størrelse > Lille emulator
1024 x 768	Vis > Størrelse > Medium emulator
1280 x 1024	Vis > Størrelse > Stor emulator

Billederne af den håndholdte i TI-SmartView™-programmet kan frit skaleres. Foruden at vælge lille, medium og stor skærmstørrelse, kan du klikke og trække i TI-SmartView™-vinduet's rammer og vise applikationen i et vindue i en brugerdefineret størrelse.

Ændring af farve på frontplade

Du kan udskifte frontpladen på den håndholdte TI-SmartView™ for at gøre den mere synlig i klasseværelset. Du kan vælge mellem forskellige frontplader, kontrast og kontur.

- Klik på **Vis > Farve** og klik på en farveindstilling.

Gemme og indlæse en emulatortilstand

Når du gemmer emulatortilstanden, oprettes en fil, der gemmer den håndholdtes indstillinger med alle de ændringer, du har foretaget på dens opsætning. Tænk på emulatortilstandsfilen som et udtryk for en enkelt TI-84 Plus, som du har anvendt og derefter lagt til side. Når du indlæser en emulatortilstand, tager du den samme TI-84 Plus og bruger den igen. Alle ændringer, du har udført på den håndholdte, er intakte

Du kunne for eksempel ønske at opsætte en demonstration for en klasse ved at indtaste funktionerne i Y= -editoren og ændre indstillingerne Vindue og Zoom. Hvis du har gemt ændringerne i en emulatortilstandsfil, indlæser du blot filen for at vise demonstrationen. Hvis du vil oprette forskellige demonstrationer til forskellige klasser, kan du oprette forskellige emulatortilstandsfiler. Der er ikke nogen begrænsning på, hvor mange emulatortilstande, du kan gemme.

Bemærk: Tastetrykshistorikken, skærmbillederne, åbne scripts, frontpladefarverne og emulatorstørrelsen gemmes *ikke* i emulatortilstandsfilen.

Gemme emulatortilstanden

1. Klik på **Filer > Gem emulatortilstand**.
2. I dialogboksen:
 - a) Naviger til den mappe, hvor du vil gemme emulatortilstandsfilen.
 - b) Skriv et filnavn. Brug et navn, der beskriver emulatortilstanden.
 - c) Klik på **Gem**.

Emulatortilstandsnavnet får formen *filnavn.84state*, hvor *filnavn* er det navn, du har givet filen, og filtypenavnet *84state* viser, at filen er en emulatortilstand, der er oprettet af TI-SmartView™-programmet.

Indlæsning af en emulatortilstand

1. Klik på **Filer > Indlæs fil**.
2. I dialogboksen:
 - a) Naviger til den mappe, der indeholder emulatortilstandsfilen.
 - b) Klik på emulatortilstandens navn for at fremhæve det.
 - c) Klik på **Åbn**.

Gendannelse af emulatortilstanden

Gendannelse af emulatortilstanden nulstiller TI-SmartView™ softwaren til TI-84 Plus fabrikkens standardindstillinger og gendanner den version af operativsystemet, der kørte, da TI-SmartView™-softwaren blev installeret første gang. Den valgfrie View³™ rude (midt) og højre rude vises. Tastetrykhistorikken ryddes. Hvis et script er åbent, standses det, men er fortsat åbent.

1. Klik på **Funktioner > Gendan standardtilstanden**.
2. Klik i dialogboksen på **Ja** for at bekræfte, at du vil nulstille emulatortilstanden.

Gemning af den håndholdtes data på computeren

Ved at gemme data (lister, matricer, programmer, mm.) fra TI-SmartView™ emulatoren som filer på computeren kan du sikkerhedskopiere disse data. Hvis du sletter dataene på TI-SmartView™-emulatoren, kan du altid indlæse den håndholdtes filer på computeren.

1. Klik på **Filer > Gem regnerfil**.
Dialogboksen Enhedens indhold viser dataelementerne på den håndholdte TI-SmartView™, hvilket kan tage adskillige sekunder.
2. Klik på et element for at fremhæve det.
 - Du kan vælge flere elementer ad gangen ved at holde **Ctrl** på computertastaturet eller **Cmd** på et Macintosh® tastatur nede, mens du klikker på flere elementer.
 - Du kan vælge en række af elementer ved at klikke på første element i rækken. Hold derefter **Skift** nede og klik på sidste element i rækken.
3. Klik på **Gem markerede punkter**.
4. Naviger i dialogboksen til den mappe, hvor du vil gemme filerne.

- Åbn mappen eller klik på mappen for at fremhæve den. Mappenavnet skal vises i feltet **Filnavn** nederst i dialogboksen.
- Opret om nødvendigt en ny mappe.

5. Klik på **Gem**.

Hvert markerede element gemmes som en separat fil på computeren. Filnavne tildeles automatisk. Filtypenavnet viser datatypen.

Hvis mappen i forvejen indeholder en fil med det givne navn, spørges du, om du vil overskrive den eksisterende fil

Dialogboksen Enhedens indhold bliver ved at være åben, så du kan markere og gemme flere dataelementer.

6. Når du er færdig, skal du klikke på **Luk**.

Bemærk: I dialogboksen Enhedens indhold kan du sortere listen ved at klikke på en overskrift. Klik for eksempel på **Navn** for at sortere efter navn og skifte mellem stigende (a-z) og faldende (z-a) rækkefølge.

Name	Type	Size	Ram/Archive
Y_2_	Equation	6	RAM
Y_1_	Equation	4	RAM
Y	Real	9	RAM
X	Real	9	RAM

Overføring af filer til understøttede håndholdte

Du kan overføre filer til følgende håndholdte: TI-84 Plus Silver Edition, TI-84 Plus og TI-83 Plus.

Du kan overføre den håndholdtes filer fra computeren med TI Connect™-softwaren og et egnet TI-opkoblingskabel, der kan bestilles på education.ti.com. Visse håndholdte leveres med et TI opkoblingskabel, så du kan forbinde den håndholdte og computeren

Du kan også overføre data direkte mellem TI-SmartView™ og en tilsluttet håndholdt. På næsten samme måde kan du sammenkoble to håndholdte og overføre data mellem dem.

Indlæsning af en håndholdt-fil fra computeren

Hvis du tidligere har lagret regnerfiler med lister, programmer, applikationer, mv, på computeren, kan du indlæse dem på TI-SmartView™-softwaren. Filerne kan være sikkerhedskopierne, der er gemt af TI-SmartView™-programmet eller filer, der er overført til computeren fra en håndholdt.

1. Klik på **Filer > Indlæs fil**.
2. I dialogboksen:
 - a) Naviger til den mappe, der indeholder den fil, du vil indlæse.
 - b) Klik på filnavnet for at fremhæve det.
 - c) Klik på **Åbn**.

Hvis TI-SmartView™-programmet i forvejen indeholder et dataelement med det givne navn, spørges du, om du vil overskrive det eksisterende element.

Filnavne til håndholdte på computeren

Filnavne til håndholdte har formen:

filnavn.8x?

hvor *filename* er så tæt som muligt på dataelementets navn på den håndholdte, 8x viser, at filen er oprettet af TI-SmartView™-programmet eller en understøttet håndholdt og ? er et bogstav, der identificerer datatypen. Almindelige datatyper er:

Hvis ? er:	Datatype
c	kompleks variabel
d	GDB (grafdatabase)
g	gruppe
i	billede
k	Flash-applikation
l	liste (reel eller kompleks)
m	Matrix
n	reelt tal
p	program
s	strengvariabel
t	tabelopsætning
v	applikationsvariabel
w	vindueområde
y	ligning
z	brugerzoomvindue

Bemærk: Hvis du indlæser en Flash applikationsfil, installerer TI-SmartView™-programmet automatisk applikationen.

Overføring af filer fra understøttede håndholdte

TI-SmartView™ kan indlæse filer, der er overført til computeren fra følgende håndholdte: TI-84 Plus Silver Edition, TI-84 Plus og TI-83 Plus.

Du kan overføre den håndholdtes filer fra computeren med TI Connect™-softwaren og et egnet TI-opkoblingskabel, der kan bestilles på education.ti.com. Visse håndholdte leveres med et TI opkoblingskabel, så du kan forbinde den håndholdte og computeren.

Du kan også overføre data direkte mellem TI-SmartView™ og en tilsluttet håndholdt. På næsten samme måde kan du sammenkoble to håndholdte og overføre data mellem dem.

Opdatering af softwaren fra Internettet

Besøg education.ti.com og hent de gratis softwareopdateringer, der kan downloades. Denne implementering af TI-SmartView™-softwaren fungerer ved hjælp af TI-84 Plus Silver Edition-software emuleringen. Hvis du opdaterer operativsystemets software, skal du opdatere dem med den seneste version i TI-84 Plus-familien.

Bemærk: RAM'en ryddes, når du har indlæst det nye operativsystem på TI-SmartView™ emulatoren. Du kan undgå at miste data ved at gemme emulatortilstanden.

Sådan indlæses operativsystemets software:

1. Download det nye operativsystem fra education.ti.com.
2. Gem om nødvendigt emulatortilstanden.
3. Klik på **Filer > Indlæs fil**.
4. I dialogboksen:

- a) Naviger til den mappe, der indeholder filen med operativsystemet.

Bemærk: Det kan være nødvendigt at vælge **Alle regnerfiler (*.8x?)** i rullemenuen **Files af typen** for at kunne se softwarefilen med operativsystemet.

- b) Klik på operativsystemets navn for at fremhæve den.
- c) Klik på **Åbn**.

I takt med at operativsystemet indslæses, vises en fremdriftslinje med angivelse af, hvor mange procent, der er gennemført på den håndholdtes skærm.

Arbejde med billeder

Indfangning af regnerens skærbillede

Du kan indfange den aktuelle håndholdtes skærbillede med TI-SmartView™ skærmfangstværktøjet. Når du indfanger et skærbillede, vises vinduet Skærbillede. I dette vindue kan du vise, manipulere og gemme skærbilleder.

► Klik på **Funktioner > Tag skærbillede**, eller klik på .

En ramme føjes automatisk til hvert billede, når du indfanger det, men du kan fjerne det.

Du kan fange op til 44 skærbilleder ad gangen. Hvert enkelt ikke-gemte skærbillede lagres i hukommelsen, til du lukker hovedskærmen i TI-SmartView™. Lukning af vinduet Skærbillede kasserer ikke de ikke-gemte skærbilleder. Hvis du vil fange flere skærbilleder, skal du slette billeder fra Skærbillede.

Tilføje eller fjerne en ramme

Værktøjslinjens knap til at tilføje eller fjerne en ramme skifter mellem

at tilføje  og fjerne  afhængigt af, om det valgte billede indeholder en ramme.

Tilføje eller fjerne en ramme på et enkelt skærbillede

1. Klik på skærmindfangningsikonet for at vælge det.

2. Klik på **Rediger > Fjern ramme**, eller klik på  for at fjerne rammen.

—eller—

Klik på **Rediger > Tilføj ramme**, eller klik på  for at tilføje en ramme.

Tilføje eller fjerne en ramme på en gruppe skærbilleder

1. Skift til miniaturevisning.
2. Marker gruppen af billeder. Du kan enten:
 - Klik på det første billede, du vil markere, og hold **Ctrl** på computertastaturet nede, mens du klikker på hvert enkelt ekstra billede.
 - Du kan markere en række billeder ved at klikke på første billede i rækken, holde **Shift**, ned og klikke på sidste billede i rækken.
3. Klikke på **Rediger (Edit) > Fjern ramme (Remove Border)**, eller

klikke på  for at fjerne rammen

—eller—

Klik på **Rediger > Tilføj ramme**, eller klik på  for at tilføje en ramme.

Bemærk: Du kan vælge alle billeder ved at klikke på **Rediger > Marker alt**.

Gemning af et skærbillede

Du kan gemme skærbillederne i TIF, GIF eller JPEG-format. Billederne gemmes i mappen Mine dokumenter, medmindre du angiver et andet sted til at gemme dem. Alle billeder gemmes i den størrelse, de vises i.

1. Klik på de skærbilleder, du vil gemme i.
2. Klik på **Filer > Gem skærbillede**, eller klik på .
3. I dialogboksen:
 - a) Naviger til den mappe, hvor du vil gemme skærbilledfilen.
 - b) Marker filtype for det ønskede billedformat.
 - c) Skriv et filnavn. Brug et navn, der beskriver skærbilledet.
 - d) Klik på **Gem**.


Noter:

- Hvis du tidligere har gemt det markerede skærbillede, vil **Filer > Gem skærbillede**, eller  overskrive den foregående fil. Hvis du vil gemme filen et andet sted, med andet navn eller i et andet filformat, skal du klikke på **Filer > Gem skærbillede som**.
- Du kan gemme alle billeder på en gang ved at klikke på **Filer > Gem alle skærbilleder**. Dette gøres ved at markere det sted, hvor du vil gemme filen, i vinduet Gem alt (Save All), men uden at angive filnavnene. Hvert skærbillede gemmes med sit standardfilnavn. Hvis dette navn findes i forvejen, spørges du, om du vil erstatte den eksisterende fil.

Visning af skærbilleder

Når du indfanger et skærbillede, åbnes billedet i vinduet Skærbillede. Du kan se billederne enkeltvis eller som en gruppe

billeder kaldet miniaturer. Der vises et referencenavn under hvert billede.



- ▶ Du kan vise skærbilledeminiaturer ved at klikke på **Vis >** . **Miniaturer** eller klikke på .
- ▶ Du kan vise individuelle skærbilleder ved at klikke på **Vis >** **Enkelt skærbillede** eller klikke på .

Navigering blandt skærbilleder

- ▶ Du kan vise det foregående skærbillede ved at klikke på **Vis >** **Forrige skærbillede** eller klikke på .
- ▶ Du kan vise næste skærbillede ved at klikke på **Vis > Næste skærbillede** eller klikke på .

Zoom ind eller zoom ud

Du kan zoom ind eller ud på et enkelt billede for at vise en større eller mindre version af det.

Du kan gemme en større eller mindre version af et skærbillede ved at zoom ind eller ud, før du gemmer det. Hvis du for eksempel vil gemme et billede, der er større end standardstørrelsen, skal du zoom ind, til billedet har den ønskede størrelse, og derefter gemme det.

- Hvis du vil vise et større skærbillede, skal du klikke på **Vis >**

Zoom Ind eller klikke på



- Du kan vise et mindre skærbillede ved at klikke på **Vis (View) >**

Zoom ud (Zoom Out) eller klikke på



Trække og slippe et billede til en anden applikation

Du kan trække og slippe ethvert skærbillede i TI-SmartView™ og sætte det ind i en anden applikation. Disse billeder omfatter følgende:

- Gemte eller ikke-gemte indfangne skærbilleder
- View³™ panorere skærbilleder
- Det store skærbillede

Bemærk: I skærmfangervinduet har det markerede billede en rød kant. Men rammerne på det store skærbillede og View³™ - skærbillederne ændrer ikke farve, når de vælges.

Sådan trækker og slipper du et skærbillede i en anden applikation:

1. Tilpas størrelsen på de to applikationsvinduer, så de passer sammen på computerskærmen.
2. Sådan trækkes og slippes billedet:
 - a) Klik på skærbilledet for at markere det.
 - b) Træk skærbilledet fra TI-SmartView™-programmet, og slip det i den anden applikation.

Anvendelse af tastetrykshistorikken

Hvad er tastetrykshistorikken?

Hver tast, du trykker på den håndholdte, registreres automatisk i tastetrykshistorikken. Du kan se tastetrykshistorikken i ruden til tastetrykshistorikken og i ruden med den store skærm. Der er flere fordele ved at kunne se en liste med alle de taster, du har brugt, herunder:

- Hvis beregningen giver utilsigtede resultater, kan du se, om du har indtastet de korrekte data i tastetrykshistorikken.
- Hvis du udfører en beregning og ved at du skal udføre den flere gange, kan du kopiere dem fra tastetrykshistorikken og sætte dem ind i et script. Når du skal gentage beregningen, kan du afspille scriptet i stedet for at genindtaste alle tastetrykkene.

Tastetrykshistorikken viser visse tastesekvenser på en anden form, end de vises i brugervejledningen til den håndholdte TI-84 Plus. Hvis du for eksempel viser menuen **MEMORY** på den håndholdte.

- Brugervejledningen viser tastetryksekvensen som  [MEM], hvor [MEM] er den anden funktion på -tasten.
- Tastetrykshistorikken viser tastesekvensen som  , de faktiske taster, du klikker.

Hvis du på samme måde vælger **round**(funktionen i menuen **MATH NUM**.


- Brugervejledningen viser funktionen som **round**(.
- Tastetrykshistorikken viser   , fordi dette er de taster, du klikker på.

Vise eller skjule tastetrykshistorikken

- Klik på **Vis > Vis/Skjul tastetrykshistorik** eller klik på .

Når højre rude i TI-SmartView™ vises, kan det være nødvendigt at klikke på fanen med tastetrykshistorikken for at aktivere den. Højre rude viser også faner til Stor skærm og eventuelle åbne scripts. Den aktive fane har en farvet linje hen over toppen.

Du kan også se og rydde tastetrykshistorikken i den store rude på skærmen. Klik på **Vis tastetrykshistorik** eller **Skjul tastetrykshistorik** for at vise eller skjule listen med tastetryk.



Når tastetrykshistorikken vises i ruden på den store skærm, kan du klikke på **Ryd tastetrykshistorik** for at rydde listen med tastetryk.

At skjule den højre rude rydder ikke indholdet af tastetrykshistorikken eller åbne scripts.

Rydning af tastetrykshistorikken

- Klik på **Rediger > Ryd tastetrykshistorik**, eller klik på **Ryd tastetrykshistorik** i tastetrykshistorikken eller i den store rude.

Rydning af tastetrykshistorikken påvirker ikke indholdet af et åbent script i TI-SmartView™ højre rude.

Kopiering af tastetrykshistorikken til en anden applikation

Du kan kopiere alle eller kun en markeret del af tastetrykshistorikken til en anden applikation som et tekstbehandlingsprogram. Du kan kopiere tastegrafikken som de vises i tastetrykshistorikruden, eller du kan kopiere tastetrykket som teksttegn i en skrifttype

Bemærk: Når du kopierer som teksttegn i en skrifttype, anvender de pågældende tegn skrifttypen T184EmuKeys. Denne skrifttype installeres automatisk på computeren, når du installerer TI-SmartView™ softwaren.

Kopiering af taster som grafik

1. Marker de taster, du vil kopiere. Du kan markere alle tasterne ved at klikke på **Rediger > Marker alt**.
2. Klik på **Rediger > Kopier**, skift til den anden applikation og sæt tasterne ind på det korrekte sted.

Bemærk:

- Du kan også trække de markerede taster til den nye applikation.
- Du kan tilpasse størrelsen på tasterne, når du har kopieret eller trukket dem til en ny applikation.

Kopiering af tasterne som teksttegn i en skrifttype

1. Marker de taster, du vil kopiere. Du kan markere alle tasterne ved at klikke på **Rediger > Marker alt**.
2. Klik på **Rediger > Kopier som skrifttype**.
3. Skift til den anden applikation og sæt tegnene ind på det korrekte sted.

I visse applikationer kan de indsatte tegn blive vist i den skrifttype, der er aktiveret på det pågældende sted, så de overhovedet ikke ligner taster på den håndholde.

4. Anvend om nødvendigt skrifttypen `TI84EmuKeys` på tegnene. I hjælpefilen til den applikation, du benytter, findes oplysninger om, hvordan skrifttyperne anvendes på tegnene.


Bemærk: Script-ikonerne for tekstpunkter, forsinkelser, pauser og Gå til top-kommandoer kan ikke kopieres som teksttegn i en skrifttype. De ignoreres, når du sætter de kopierede tegn ind i den anden applikation.

Anvendelse af scripts

Hvad er et script?

Et script er en serie tryk på regnerens taster, der kan lagres og afspilles senere. Når du gemmer scriptet, kan du åbne det senere og afspille det igen uden at skulle genindtaste alle tastetryk

Oversigt over anvendelse af et script



Når du har udført en eller flere beregninger på den håndholdte, kan du oprette et script, der udfører de samme beregninger uden at du skal gentage tastetrykkene for at optage et nyt script. Du kan:

- Kopiere taster fra tastetrykshistorikken og sætte dem ind i scriptet.

- Redigere scriptet efter behov, så tasterne fungerer korrekt i sammenhængen for det pågældende script.

Vise eller skjule scriptruden

det åbne script vises i højre rude i TI-SmartView™ der også anvendes til at vise tastetrykshistorikken. Sådan slås emulatorens højre rude til og fra

- Klik på **Vis > Vis/Skjul tastetrykshistorik** eller klik på .

Højre rude viser faner til Tastetrykshistorik, Stort skærm billede og et åbent script. Den aktive fane har en farvet linje hen over toppen. Klik på den ønskede fane for at vise indholdet.

At skjule den højre rude rydder ikke indholdet af eventuelle åbne scripts eller tastetrykshistorikken

Optagelse af et nyt script

1. Klik på **Filer > Nyt script** eller klik på .

Højre rude i TI-SmartView™ åbnes automatisk, hvis den ikke er åben i forvejen, og der vises et ny tomt script i ruden. Det nye script har en fane øverst i skærm billedet med en farvet linje hen over toppen for at angive, at den er aktiv Fanen viser scriptets standardnavn, der er Script 1, Script 2 osv.

Bemærk: Du kan kun åbne et script ad gangen Hvis et script er åbent i forvejen, skal det lukkes, før du kan optage et nyt script.

2. Klik på **Scripts > Optag** eller klik på  på scriptets værktøjslinje.
3. Klik på den håndholdtes taster for at optage tastetrykkene til scriptet

4. Når du er færdig, skal du klikke på **Scripts > Stop** eller klikke på .

Bemærk:

- Du kan også indsætte Gå til top-kommandoer, tekstpunkter, forsinkelser og pauser i et script.
- Du kan bidrage til at sikre, at dit script afspilles korrekt under forskellige forhold ved at følge nogle få enkle retningslinjer, der forklares i det følgende.
- Du kan genbruge tastesekvenser, som du tidligere har gemt i den håndholdte. Kopier tasterne fra tastetrykshistorikken og sæt dem ind i scriptet.

Tips til optagelse af et script

Hvis du optager et script og forventer, at den håndholdte altid vil beholde de aktuelle indstillinger, kan du få problemer senere, hvis du afspiller scriptet med forskellige regneropsætninger. Derfor er det god skik at tilføje de nødvendige indstillinger direkte i scriptet. Med følgende tips kan du oprette scripts, der afspilles korrekt i forskellige situationer.

I starten af et script:

- Indsæt en Gå til top-kommando for at sikre, at scriptet starter på regnerens hovedskærbillede. Dermed kan du begynde fra et kendt udgangspunkt, uanset hvilken skærm, der vises på den håndholdte, når du afspiller scriptet
- Tryk på      for at nulstille hukommelsen til standardindstillingerne

Ved graftegning:

- Tryk på  , før du indtaster en ligning i Y= editoren.
- Indsæt en pause-kommando, når en funktion er tegnet

Ved anvendelse af variable, lister og statistiske data:

- Ryd en variabel, før du lagrer værdier i den.
- Tryk på     for at rydde alle lister, før du lagrer i dem.
- Tryk på    for at køre **SetUpEditor**, der rydder stat editoren. Denne kommando fjerner alle listenavne fra stat editoren og gendanner derefter listenavnene **L1** til og med **L6** i kolonnerne **1** til og med **6**.

Ved markering af et punkt på en menu:

- Tryk på tallet eller bogstavet for det pågældende punkt. Hvis du for eksempel skal bruge **fMax()** i menuen MATH. Scriptet kører hurtigere, hvis du anvender   (to tasttryk) i stedet for        for  (otte tasttryk).

Ved start af en applikation i et script:

- Hvis du deler scriptet med andre, der bruger TI-SmartView™-softwaren på forskellige computere, skal du huske, at deres menuer i APPLICATIONS måske ikke viser de samme

applikations i samme rækkefølge. At trykke på   for at starte en applikation på TI-SmartView™ starter måske ikke den samme applikation på en anden maskine.



- Få i stedet scriptet til at trykke på **ANGLE B APPS** for at vise menuen APPLIKATIONER, og anvend derefter et tekstpunkt, der beder brugeren om at markere den ønskede applikation på listen.

Ved slutningen på et script:

- Indsæt en Pause-kommando. Dette er særligt nyttigt, hvis et script viser tekstpunkter, som du ønsker, at brugeren skal se, når scriptet er færdigt. Ellers lukkes tekstpunkterne automatisk ved slutningen på et script.

Bemærk: Ved nulstilling af hukommelsen skal du kun rydde den

pågældende del af hukommelsen. Anvendelsen af



til nulstilling af al RAM er ikke nødvendig i de fleste situationer.

Afspilning af et script

Efter optagelsen af et nyt script eller åbning af et eksisterende script kan det afspilles. Du kan ikke afspille et script, mens det optages.

1. Marker fanen for det pågældende script. Den aktive fane har en farvet linje hen over toppen.
2. Klik på **Scripts > Afspil**, eller klik på .

Justering af scriptets hastighed

Du kan variere den hastighed, hvormed et tastetryk udføres i et script, fra Langsom (cirka et tastetryk hvert 5. sekund) til Hurtig (cirka et hvert 1/2 sekund).

1. Klik på **Scripts > Tilpas scripthastighed**.
2. Åbn undermenuen og klik på en hastighed i det viste område.

Bemærk:

- Du kan også bruge skydeknappen i scriptets værktøjslinje. Træk skydeknappen til den korrekte position.



- Hastighedsindstillingen påvirker alle tastetryk i scriptet, hvilket måske ikke er hvad du ønsker. Hvis scriptet for eksempel indtaster tal som 425,237,234. Hvis hastigheden indstilles til et tastetryk hvert 2. sekund, tager det 18 sekunder at indtaste tallet. I stedet kan du bruge en hurtigere hastighed og indsætte pauser eller forsinkelser på bestemte steder i scriptet.

Gemning af et script

Efter optagelse af et nyt script eller redigering af et eksisterende skal scriptet gemmes, så det kan anvendes senere.

1. Marker fanen for det pågældende script. Den aktive fane har en farvet linje hen over toppen.
2. Klik på **File > Gem script** eller klik på  .
Hvis et eksisterende script er gemt tidligere, overskriver den nye version automatisk den eksisterende. Hvis scriptet er nyt, åbnes dialogboksen Gem som.
3. Hvis du ser dialogboksen:
 - a) Naviger til den mappe, hvor du vil gemme scriptfilen.
 - b) Skriv et filnavn. Brug et navn, der angiver formålet med scriptet.

- c) Klik på **Gem**.

Scriptnavnene får formen *filnavn.84script*, hvor *filnavn* er det navn, du gav filen, og 84script indikerer, at filen er et script oprettet af TI-SmartView™-softwaren.

Bemærk: Hvis du ikke vil gemme ændringerne i et eksisterende script, skal du lukke scriptet i stedet for at gemme det. Klik på **X** i scriptets fane for at lukke scriptet. Når du spørges, om du vil gemme ændringerne, skal du klikke på **Nej**.

Gemning af en kopi af et script

Nogen gange kan man have brug for et script, der svarer til et eksisterende der ligner men med visse ændringer. I stedet for at optage et nyt script kan det være nemmere at kopiere det eksisterende script, redigere det og gemme det under et nyt navn.

1. Åbn det script, du vil kopiere. Den aktive fane har en farvet linje hen over toppen.
2. Klik på **Filer > Gem script som**.

Bemærk: Klik ikke på .

3. I dialogboksen:
 - a) Naviger til den mappe, hvor du vil gemme kopien.
 - b) Skriv et filnavn. Brug et navn, der angiver formålet med scriptet.
 - c) Klik på **Gem**.

Bemærk: Hvis du ændrer et script og vil beholde ændringerne i det eksisterende script, skal du klikke på **Filer > Gem script** eller  før du vælger **Gem script som**. Ellers gemmes ændringerne i kopien og ikke i det oprindelige script.

Åbning af et eksisterende script

Når et script er optaget og gemt, kan du senere åbne og afspille det igen, redigere det eller gemme en kopi af det.

1. Klik på **Filer > Åbn script** eller klik på  .
Bemærk: Hvis et script er åbent i forvejen, skal det lukkes, før du kan optage et nyt.
2. I dialogboksen:
 - a) Naviger til den mappe, der indeholder scriptfilen.
 - b) Klik på scriptnavnet for at fremhæve det.
 - c) Klik på **Åbn**.

Scriptet åbnes i højre rude i TI-SmartView™. En fane med det pågældende scriptnavn vises øverst i ruden sammen med fanerne for tastetrykshistorik og store skærbilleder . Du kan klikke på enhver af disse faner og dermed springe mellem dem. Den aktive fane har en farvet linje hen over toppen.

Bemærk: De sidst anvendte scripts vises nederst i menuen **Filer** . Klik på scriptnavnet for at åbne det. Hvis et script er åbent i forvejen, skal det lukkes, før du kan åbne et nyt script.

Da størrelsen på vinduet i TI-SmartView™ kan justeres, er højre rude ikke altid fuldt synlig. Hvis det er tilfældet, vises der venstre- og højrepile til højre i faneområdet. Klik på disse pile for at rulle til venstre og højre langs de tilgængelige faner.

Lukning af et script

Når du er færdig med at bruge et script, skal det måske lukkes. Dette fjerner scriptets fane fra højre rude Hvis scriptet ikke er gemt, spørges du, om det skal gemmes.

Bemærk: Da kun et script kan være åbent ad gangen, skal du lukke det åbne script, før du kan optage et nyt script eller åbne et eksisterende script.

- Klik på **File > Luk script** eller klik på **X** på scriptets fane.



Gå trinvis gennem et script

Du kan gå trinvist gennem et script et tastetryk ad gangen. Det giver samme virkning som hvis du havde anvendt pausekommandoer til at standse scriptet mellem hvert tastetryk. Afhængigt af scriptlængden kan du beslutte at gå trinvis gennem hele scriptet eller blot dele af det.

Trinvis gennemgang af et script fra starten

I scriptruden i stedet for at afspille scriptet:

1. Klik på **Scripts > Trinvis** eller klik på  for at starte scriptet.

Bemærk: Klik ikke på **Scripts > Afspil** eller .

Scriptets standser automatisk efter hvert tastetryk.

2. Klik gentagne gange på  for at gå trinvis gennem hvert tastetryk.
3. Når du er gået trinvis gennem en serie tastetryk, kan du klikke på  for at afspille de resterende tastetryk uden afbrydelser.

Trinvis gennemgang af dele i et script

I scriptruden:

1. Klik på **Scripts > Afspil**, eller klik på .
2. Klik på **Scripts > Pause** eller klik på  for at standse midlertidigt på et sted, hvor du vil begynde en trinvis gennemgang.
3. Klik på **Scripts > Trinvis gennem** eller klik på  gentagne gange for at gå trinvis gennem hvert tastetryk.
4. Når du er gået trinvist gennem en serie tastetryk, kan du klikke på  for at afspille de resterende tastetryk uden afbrydelser.

Du kan gentage trin 2 - 4 så ofte som nødvendigt for at gå gennem forskellige dele af scriptet.

Standstning af et script under trinvis gennemgang

Mens du går trinvist gennem et script, er **Scripts > Stop** eller  muligvis ikke tilgængelige. Hvis ikke, kan du:

1. Klikke på  for at afspille scriptet.
2. Klik derefter på .

Standstning af et script

Når du er færdig med at optage et script, skal du standse optagelsen. Når du afspiller et script, vil du måske standse scriptet manuelt på et tidspunkt før det normalt ville standse.

- Klik på **Scripts > Stop** eller klik på .

I modsætning til når du standser et script midlertidigt, kan du ikke fortsætte afspilningen af scriptet fra det sted, hvor det blev standset. Du kan kun afspille scriptet fra starten.

Midlertidig standsning af et script

På forskellige tidspunkter, mens et script kører, vil du måske standse det midlertidigt. Du vil måske for eksempel se et mellemresultat eller en graf, før du fortsætter med en anden operation, der ændrer den håndholdtes skærbilledet eller grafen. Du kan enten standse scriptet manuelt eller indsætte en pausekommando direkte i scriptet.

Midlertidig manuel standsning af scriptet

I scriptruden, mens scriptet afspilles:

- Klik på **Scripts > Pause** eller klik på .

Knappen **Afspil**  ændres til **Pause** , når scriptet afspilles. Når scriptet standses midlertidigt ændres knappen igen til **Afspil**. Klik på **Afspil** igen, når du er klar til at fortsætte scriptet.

Indsætning af en pausekommando i scriptet

I scriptruden:

1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte pausen.
Markøren vises på denne position.
2. Klik på **Scripts > Indsæt pause** eller klik på  nederst i scriptruden.



vises i scriptet for at markere stedet for pausen. Når du afspiller scriptet, standser det altid ved denne pausekommando.

Fortsæt ved at klikke på **Scripts > Afspil**, eller klik på .

Sletning af en eksisterende pausekommando



Slet ikonet på samme måde, som du ville slette alle andre tastetryk i scriptet.

Indsætning af en forsinkelse i et script

I visse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at forsinke scriptet i et angivet tidsrum, før det fortsætter til næste tastetryk. For eksempel kan man vise et resultat eller en graf nogle ekstra sekunder, før scriptet udfører næste tastetryk.

Indsætning af en forsinkelse

I scriptruden:

1. Klik på det sted, hvor forsinkelsen skal indsættes.

Markøren vises på denne position.

2. Klik på **Scripts > Indsæt forsinkelse**, eller klik på  nederst i scriptruden.



vises i scriptet for at markere forsinkelsen.

En forsinkelse virker på samme måde som et tomt tastetryk. Den varer lige så længe som et enkelt tastetryk (hvilket er bestemt ved scriptets hastighedsindstilling) og har ingen anden indvirkning på scriptet.

En længere forsinkelse opnås ved at indsætte flere forsinkelser. Hvis scripthastigheden for eksempel er indstillet til et tastetryk hvert sekund. Fem sekunders forsinkelse opnås ved at indsætte fem forsinkelser.

Bemærk: Hvis du ikke ved, hvor længe du vil forsinke scriptet, skal du i stedet overveje at indsætte en pause Når scriptet standses midlertidigt, starter det ikke igen, før du klikker på **Scripts > Afspil**

eller klikker på  for at fortsætte.

Sletning af en eksisterende forsinkelse

Slet  ikonet på samme måde, som du ville slette alle andre tastetryk i scriptet.

Indsætning af et tekstpunkt i et script

Hvis du anvender et script til at vise en præsentation, kan det være nødvendigt at vise et tekstskræmbillede på visse steder for at forklare et resultat eller beskrive, hvad scriptet gør efterfølgende.

Indsætning af et nyt tekstpunkt

I scriptruden:

1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte tekstpunktet.

Markøren vises på denne position.

2. Klik på **Scripts > Indsæt tekst** eller klik på  nederst i scriptruden.

3. I dialogboksen:

- a) Skriv teksten på computerens tastatur. Du kan ikke bruge den håndholdte til indtastning af tekst i denne dialogboks.

b) Tryk på **Enter**.

T vises i scriptet for at markere stedet for tekstpunktet.

Bemærk:

- Når du kører scriptet, vises teksten i en separat tekstrude, der åbnes under scriptet. Denne tekstrude lukkes automatisk, når scriptet standser. Du kan lade tekstruden stå åben i længere tid ved at indsætte en pause eller forsinkelse umiddelbart efter tekstpunktet eller på et egnet sted før slutningen af scriptet.
- Teksten fra alle tekstpunkter i scriptet placeres efter hinanden i tekstruden. Du kan rulle efter behov for at se hele teksten.
- Du kan ændre størrelsen på den viste tekst ved at trække i skydekontakten i området mellem scriptruden og tekstruden.

Redigering af et eksisterende tekstpunkt

I scriptruden:

1. Dobbeltklik på **T**-mærket.
Dialogboksen tekstpunkt åbnes.
2. Rediger teksten efter behov.
3. Tryk på **Enter**.

Sletning af et eksisterende tekstpunkt

Du kan slette **T**-mærket på samme måde, som du sletter ethvert andet tastetryk i scriptet.

Indsætning af en Gå til top-kommando

Et script udfører tastetrykkene i rækkefølge. However, these key presses may have different effects depending on what screen (Home, Graph, Table, etc.) is shown on the handheld when you play the script. Ved at anvende en Gå til top-kommando i starten af et script kan du sikre, at det begynder i hovedskærbilledet.

Indsætning af et nyt Gå til top

I scriptruden:

1. Placer markøren i starten af scriptet.
2. Klik på **Scripts > Indsæt Gå til hovedskærm** eller klik på  nederst i scriptruden.



vises i scriptet for at markere stedet for kommandoen.

Bemærk: Du kan indsatte en Gå til top-kommando ethvert sted i scriptet. Men mens du optager tastetryk i et script, er det normalt bedre at optage det faktiske tastetryk, der anvendes til at vise hovedskærbilledet.

Sletning af en eksisterende Gå til top-kommando

Slet  ikonet på samme måde, som du ville slette alle andre tastetryk i scriptet.

redigere et script

Redigering af et script svarer til at redigere et tekstdokument. Du kan for eksempel trække med musen og fremhæve en serie taster på samme måde som du trækker for at fremhæve tekst i et

tekstbehandlingsprogram. Du kan også holde **Skift** nede og bruge piltasterne på computerens tastatur

Indsætning af tastetryk eller script-elementer (pauser, forsinkelser mm.)

Med scriptet vist i højre rude:

1. Klik på **Scripts > Optag** eller klik på .
2. Klik på det sted, hvor du vil indsætte tasterne eller script-elementerne.

Bemærk: Sørg for at anbringe markøren, når du har påbegyndt optagelsen. Hvis du placerer markøren først, springer den automatisk til starten af scriptet, når du begynder optagelsen.

3. Du kan:
 - Klikke på de taster, du vil indsætte
– eller –
 - Anvende knapperne nederst i scriptruden til at indsætte et tekstpunkt, en forsinkelse, pause eller Gå til top-kommando.
4. Når du er færdig, skal du klikke på **Scripts > Stop** eller klikke på



Sletning af tastetryk eller script-elementer

Med scriptet vist i højre rude:

- Placer markøren umiddelbart til venstre for de elementer, du vil slette. Tryk derefter på **Dele** på computerens tastatur.
– eller –
- Placer markøren umiddelbart til højre for de elementer, du vil slette. Tryk derefter på **Slet bagud** på computerens tastatur.
– eller –

- Du kan slette flere elementer på en gang ved at fremhæve dem.

Klik derefter på **Rediger > Klip** eller klik på  på scriptets værktøjslinje.

Flytning af elementer til et andet sted

Med scriptet vist i højre rude:

1. Fremhæv de elementer, du vil flytte.
2. Klik på **Rediger > Klip** eller klik på .
3. Klik på det sted, hvor du vil indsætte elementerne.
4. Klik på **Rediger > Sæt ind** eller klik på .

Bemærk: Du kan også bruge musen til at trække de fremhævede elementer til det nye sted.

Kopiering af elementer til et andet sted

Med scriptet vist i højre rude:

1. Highlight de elementer, du vil kopiere.
2. Klik på **Rediger > Kopier** eller klik på .
3. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kopien.
4. Klik på **Rediger > Sæt ind** eller klik på .

Bemærk: Du kan også holde **Ctrl** nede på computerens tastatur og med musen trække en kopi af de fremhævede elementer til det nye sted.

Kopiering af et script til en anden applikation

Du kan kopiere hele scriptet eller blot dele af det til en anden applikation som for eksempel et tekstbehandlingsprogram. Du kan kopiere tastegrafikken som de vises i scriptruden, eller du kan kopiere tastetrykket som teksttegn i en skrifttype.

Bemærk: Når du kopierer som teksttegn i en skrifttype, anvender de pågældende tegn skrifttypen TI84EmuKeys. Denne skrifttype installeres automatisk på computeren, når du installerer TI-SmartView™ softwaren.

Kopiering af taster som grafik

1. Åbn det pågældende script.
2. Marker de taster, du vil kopiere. Du kan markere alle tasterne ved at klikke på **Rediger > Marker alt**.
3. Klik på **Rediger > Kopier**, skift til den anden applikation og sæt tasterne ind på det korrekte sted.

Kopiering af tasterne som teksttegn i en skrifttype

1. Åbn det pågældende script.
2. Marker de taster, du vil kopiere. Du kan markere alle tasterne ved at klikke på **Rediger>Marker alt**.
3. Klik på **Rediger > Kopier som skrifttype**.
4. Skift til den anden applikation og sæt tegnene ind på det korrekte sted.

I visse applikationer kan de indsatte tegn blive vist i den skrifttype, der er aktiveret på det pågældende sted, så de overhovedet ikke ligner taster på den håndholde.

5. Anvend om nødvendigt skrifttypen TI84EmuKeys på tegnene.

Bemærk: Script-ikonerne for tekstpunkter, forsinkelser, pauser og Gå til top-kommandoer kan ikke kopieres som teksttegn i en skrifttype.

De ignoreres, når du sætter de kopierede tegn ind i den anden applikation.

Placering af fælles scripts

Hvis du har adgang til scripts, der er skrevet af andre, kan du åbne og afspille disse scripts på din egen computer. Texas Instruments har en række scripts, der udfører almindeligt anvendte operationer. Se Texas Instruments websted på education.ti.com.

Ved at anvende de tilgængelige scripts og gennemse deres indhold kan du få ideer og oprette flere scripts til automatisering af dine egne operationer.

Tilslutning af en håndholdt

Anvendelse af en tilsluttet håndholdt til styring af TI-SmartView™-softwaren

Du kan tilslutte en TI-84 Plus eller TI-84 Plus Silver Edition håndholdt til computeren med et USB-kabel, køre SmartPad™-applikationen og anvende den håndholdte som et fjern tastatur til TI-SmartView™-softwaren. Hvis du trykker en tasteserie på den håndholdte, gentages de samme tastetryk på den håndholdtes billede i TI-SmartView™-softwaren. Dette er nyttigt, hvis du har det bedre med at trykke på tasterne på en håndholdt men vil se resultatet på computeren.

Kontrol af den håndholdtes operativsystem

Du undgår problemer under anvendelse af den håndholdte til at styre TI-SmartView™-softwaren ved at opdatere den håndholdtes operativsystem til 2.53MP eller nyere. Sådan kontrolleres den håndholdtes operativsystem:

- Tryk på **[2nd] [MEM]**, og vælg derefter **1:Om**.

Operativsystemets versionsnummer, lige under navnet på den håndholdtes navn, skal være 2.53MP eller nyere. for eksempel:


```
TI-84 Plus Silver Edition
2.53MP
PRGM #: 0A-2-02-14
ID: 0A3C3-79DF1-E362

Help: education.ti.com
```


Hvis du skal opgradere operativsystemet, skal du gå til education.ti.com.

Tilslutning af den håndholdte til computeren


Du skal anvende det Standard-A til Mini-B USB-kabel, der leveres med TI-84 Plus håndholdt. Der understøttes ikke andre TI opkoblingskabler. Hvis du skal købe et kabel, skal du gå til education.ti.com.



1. Tryk kablets standard USB-stik i en USB-port på computeren med fast hånd.



2. Sæt kablets mini USB-stik i den håndholdtes USB-port
TI-84 Plus-porten er i øverste højre hjørne på den håndholdte.



3. Tænd den håndholdte.

Første gang, du tænder for den håndholdte, finder computeren den måske som ny hardware og viser en guide eller dialogboks, der beder dig installere en driver til den håndholdte.

Hvis du bedes om en driver, skal du annullere guiden eller dialogboksen og vende tilbage til skrivebordet. Den håndholdte anvender computerens standard USB-driver.

Styring af TI-SmartView™ -softwaren med en tilsluttet håndholdt

1. Forbind den håndholdte med computeren, og åbn TI-SmartView™-softwaren.
På den tilsluttede håndholdte trykker du på **[APPS]** og kører SmartPad™ App. (Applikationen kører ikke, hvis regneren ikke er tilsluttet.)

SmartPad™-titelskærbilledet vises.

Bemærk: Den håndholdte viser dette titelskærbillede, så længe SmartPad™ -App'en kører. Alle tastetryk og resultater vises kun på computeren.

2. Tryk på tasterne på den tilsluttede håndholdte for at styre TI-SmartView™-softwaren.
3. Når du er færdig, skal du enten:
 - Trykke på **[2nd]** **[OFF]** på den tilsluttede håndholdte.

— eller —

- Frakoble USB kablet.

Noter

- Når en håndholdt er tilsluttet, kan du fortsat udføre regneoperationer ved at klikke på TI-SmartView™-emulatoren. Du kan også køre applikationer (som f.eks. Cabri® Jr., Inequality Graphing eller Transformation Graphing) eller alle mulige andre programmer, der er gemt i TI-SmartView™ emulatortilstand.
- Alle beregninger sker i TI-SmartView™ emulatortilstanden og ikke på den tilsluttede håndholdte. Hvis den tilsluttede håndholdte indeholder data, applikationer eller programmer, der ikke er i TI-SmartView™ emulatortilstand, har du ikke adgang til disse.

Eksempel: Antag, at variabelen **a** er lig med 20 på den håndholdte men ikke er defineret i TI-SmartView™-emulatortilstanden. Hvis du beregner udtrykket **5a**, bliver resultatet ikke **100** som du kunne forvente.

- Selvom TI-SmartView™-emulatortilstanden indeholder samme applikation eller program som den håndholdte, kan den være et andet sted i menuen. En applikation kan f.eks. være punkt 3 i menuen APPLICATIONS i TI-SmartView™ og punkt 2 på den tilsluttede håndholdte. Så hvis du trykker på **APPS** 2 på den håndholdte, kan det give utilsigtede resultater.
- Den tilsluttede håndholdte slukker automatisk, hvis den ikke anvendes i cirka fem minutter. Tænd regneren igen for at fortsætte brugen.
- Du behøver ikke have TI Connect™-software på computeren for at styre TI-SmartView™-softwaren.

Overføring af data til og fra en tilsluttet håndholdt

Du kan tilslutte en TI-84 Plus-regner til en anden kompatibel regner og overføre data mellem dem. På samme måde kan du overføre data mellem TI-SmartView™-softwaren og en tilsluttet regner. Kompatible regnere er TI-84 Plus Silver Edition, TI-84 Plus og TI-83 Plus.

Bemærk: Som tilslutning af den håndholdte skal du bruge et USB Silver Edition-kabel, der kan bestilles hos education.ti.com. Andre TI-opkoblingskabler understøttes ikke til denne opkoblingstype.

1. Sæt kablets USB-stik i en vilkårlig USB-port på computeren, og sæt den anden ende af kablet i den håndholdtes I/O-port.

2. Klik på **Funktioner > Etabler forbindelse**.

En dialogboks viser alle enheder, der er tilsluttet computeren med et USB Silver Edition-kabel.

Hvis enheden ikke vises, skal begge ender af kablet efterses, og det skal kontrolleres, om de er korrekt tilsluttet. Klik derefter på **Opdater** for at opdatere listen.

3. Klik på den relevante enhed for at fremhæve den, og klik derefter på **Marker**.

TI-SmartView™-softwaren forbinder enheden og viser **Enheden tilsluttet** på titellinjen. Menupunktet **Etabler forbindelse** ændres til **Afbryd**.

4. Tryk på **[2nd] [LINK]** overføre dataene ved hjælp af de detaljerede vejledninger, der findes i kapitlet Kommunikationsforbindelse i TI-84 Plus-vejledningen. De generelle trin er:

- a) Indstil modtagerenheden til at modtage.
- b) Vælg de relevante dataelementer og send dem.

Du kan downloade TI-84 Plus vejledningen fra education.ti.com/guides.

5. Når du er færdig med at overføre data, skal du klikke på **Funktioner> Afbryd**.

Du kan bruge TI-SmartView™-softwaren, når den håndholdte er tilsluttet, men det er god praksis at afbryde den, når du er færdig. Tag ikke blot kablet ud.

Bemærk: For TI-84 Plus familien af håndholdte gælder, at hvis du tager USB-stikket ud af computeren, mens forbindelsen til den håndholdte er aktiv, kan computeren fryse og skal eventuelt genstartes.

Anvendelse af en tilsluttet CBL 2™ eller CBR 2™-enhed

Du kan tilslutte en Calculator-Based Laboratory™ 2 (CBL 2™) eller Calculator-Based Ranger™ 2 (CBR 2™) dataindsamlingsenhed til computeren. Ved at bruge en af følgende applikationer på TI-SmartView™-emulatoren kan du derefter indsamle og analysere dataene.

- **DataMate™ App** — Anvendes til en CBL 2™-enhed. Denne applikation leveres med CBL 2™-enheden og skal overføres til TI-SmartView™-applikationen, før du kan bruge den.
- **EasyData® App** — Anvendes til både CBL 2™ og CBR 2™-enhederne. Denne applikation er standard på TI-84 Plus-regnere og følger med TI-SmartView™-softwaren. (På en TI-84 Plus, starter EasyData® App'en automatisk, når du tilslutter en USB-sensor. Med TI-SmartView™-softwaren starter EasyData®-Appen dog ikke automatisk.)
- **CBL/CBR** — Anvendes til både CBL 2™ og CBR 2™-enhederne.

Bemærk: For at tilslutte en CBL 2™ eller CBR 2™-enhed skal du anvende det USB Silver Edition-kabel, der kan bestilles hos education.ti.com. Andre TI-opkoblingskabler understøttes ikke til denne opkoblingstype.

Tilslutning af enheden og kørsel af applikationen

Hvis du vil anvende DataMate™-applikation, skal du kontrollere, at applikationen i forvejen er installeret på TI-SmartView™-emulatoren. (Se "[Overførelse af DataMate™ app'en til TI-SmartView™-emulatoren](#).") Gør derefter følgende:

1. Sæt kablets USB-stik i en vilkårlig USB-port på computeren, og sæt den anden ende af kablet i enhedens I/O-port

2. Klik på **Funktioner > Etabler forbindelse**.

En dialogboks viser alle de enheder, der er sluttet til computeren med et USB Silver Edition-kabel som f.eks. et CBL 2™ eller en CBR 2™ enhed og en regner.

Hvis enheden ikke vises, skal begge ender af kablet efterses, og det skal kontrolleres, om de er korrekt tilsluttet. Klik derefter på **Opdater** for at opdatere listen.

3. Klik på den relevante enhed for at fremhæve den, og klik derefter på **Marker**.

TI-SmartView™-softwaren forbinder enheden og viser **Enheden tilsluttet** på titellinjen. Menupunktet **Etabler forbindelse** ændres til **Afbryd**.

4. Klik på , og køр derefter DataMate™, EasyData® eller CBL/CBR App'en.

5. Anvend applikationen til at indsamle data. Oplysninger om brug:

- DataMate™ App'en, se den vejledning, blev leveret med CBL 2™ enheden.
- EasyData® App, se kapitlet Applikationer i vejledningen TI-84 Plus, der kan hentes på education.ti.com/guides.
- CBL/CBR , se kapitlet Applikationer i vejledningen TI-84 Plus , der kan hentes på education.ti.com/guides.

6. Når du er færdig, klikker du på **Funktioner > Afbryd**.

Du kan bruge TI-SmartView™-softwaren, når CBL 2™ eller CBR 2™-enheden er tilsluttet, men det er god praksis at afbryde den, når du er færdig. Tag ikke blot kablet ud.

Bemærk:

- Hvis du tager USB-stikket ud af computeren, mens forbindelsen er aktiv, kan computeren fryse og skal eventuelt genstartes
- Når en enhed er tilsluttet, kan du afbryde forbindelsen med enheden og tilslutte en ny uden at etablere en ny forbindelse i softwaren. Lad os for eksempel antage, at du først bruger en

CBR 2™-enhed og derefter vil skifte til en CBL 2™-enhed. Afbryd kablet på CBR 2™-enheden og sæt det i CBL 2™-enheden.

- Bortset fra en CBR 2™-enhed kan du kun bruge prober, der er sluttet til en CBL 2™-enhed. TI-SmartView™-softwaren bruger ikke direkte tilsluttede prober.
- Du kan også indsamle data særskilt med en CBR 2™-enhed og derefter overføre disse data til TI-SmartView™ softwaren til analyse.
- Fuldstændige oplysninger om anvendelsen af CBL 2™ eller CBR 2™-enhederne findes i den vejledning, der leveres med enheden.

Overførelse af DataMate™ app'en til TI-SmartView™-emulatoren

Hvis du anvender en CBL 2™ -enhed, skal du bruge den DataMate™ -applikation, der leveres med enheden. Du skal blot overføre den en gang.

1. Sæt CBL 2™ til computeren med USB Silver Edition-kablet, og etabler derefter en forbindelse som tidligere beskrevet.

2. Klik på     for at sætte TI-SmartView™-softwaren i modtagertilstand.

3. Tryk på **TRANSFER** på CBL 2™-enheden.
Applikationen og eventuelle hjælpeprogrammer overføres.

4. Når overførslen er færdig, skal du klikke på   på TI-SmartView™ emulatoren.

DataMate™ -App'en er nu tilgængelig i TI-SmartView™ -menuen APPLICATIONS.

Ofte stillede spørgsmål og tastaturgenveje

Ofte stillede spørgsmål

Jeg klikker på den håndholdtes skærbillede for at markere et valg, men der sker ingenting. Hvorfor?

På den håndholdtes billede i TI-SmartView™ softwaren anvendes musen til at klikke på tasterne på samme måde, som hvis du brugte fingeren til at trykke på tasterne på en rigtig håndholdt. Lige som på en håndholdt kan du ikke trykke på skærmen for at markere et valg, selvom det er meget fristende på en computer. Du skal klikke på de samme taster, som du ville gøre på den håndholdte.

Jeg skrev et navn og fik en fejlmeddelelse. Hvorfor?

Du har sikkert skrevet navnet på computertastaturet. Som standard er tastaturet i sin normale genvejsfunktion, hvor [A] er en genvej til



. Du sætter tastaturet i alfa skrivefunktion ved at klikke på



på den håndholdtes tastatur eller trykke på [F7] på computerens tastatur. Når du har skrevet bogstavet, vender tastaturet tilbage til normal funktion.

Du låser alfatasten ved at klikke på  på den håndholdtes tastatur eller trykke på [F6] [F7] på computerens

tastatur. Du vender tilbage til normal funktion ved at klikke på eller trykke på [F7].



Jeg har problemer med at redigere et script Hvordan regner jeg ud, hvor jeg skal være i scriptet for at lave en bestemt ændring?

Da scripts registrerer tastetrykkene, kunne det være nemmere at gå

trinvis gennem scriptet ved at klikke på  på scriptets værktøjslinje eller ændre scriptets afspilningshastighed, så du kan se nøjagtigt hvor du skal foretage ændringen

Den håndholdte i TI-SmartView™ er for stor til min computerskærm. Hvordan ændrer jeg størrelsen?

Klik på **Vis > Størrelse**, og vælg en mindre størrelse. Foruden at vælge lille, medium og stor skærmstørrelse, kan du klikke og trække i TI-SmartView™-vinduetts rammer og vise applikationen i et vindue i en brugerdefineret størrelse.

Visse taster viser et i tastetrykshistorikken eller i et script. Hvad betyder det?

Når du holder en piltast nede længere end et givet tidsrum, begynder markøren at rulle. Tasten, der starter denne rullefunktion, har et ur-



ikon tilknyttet. For eksempel:

Den rulning, dette enkelte tasteikon repræsenterer, svarer til at trykke på tasten og holde den nede. Hvis du kører et script, der indeholder en af disse taster, gengiver TI-SmartView™-softwaren det tilsvarende antal tastetryk

Visse af tasterne viser et i tastetrykshistorikken eller i et script Hvad betyder det?

Når du trykker på en piltast mange gange i en række, viser tastetrykshistorikken eller scriptet med en tæller i hjørnet. Tælleren viser, hvor mange gange piltasten er blevet trykket. Denne funktion gør det meget nemmere at se, hvor mange gange piltasten er blevet

trykket. Det er for eksempel meget nemmere at læse  end        .

Anvendelse af computerens tastatur

Du kan bruge computerens tastatur til at indtaste data i TI-SmartView™ softwaren. Tastaturet fungerer dog *ikke* på samme måde som TI tastaturet på en håndholdt. Du kan ikke blot bruge tasterne som på et QWERTY-tastatur til at skrive A til og med Z. Som standard er tasterne genveje til en tilsvarende tast på den håndholdte.

Bemærk: Med tastaturet kan du få fat i sekundære funktioner og

bogstavtegn, men du skal bruge  på samme måde som på den håndholdte.

Hvor det er muligt, svarer genvejstasterne til de alfanumeriske tegn på den håndholdte. Den håndholdte har for eksempel taster som



, hvor beskrivelsen over tasten viser sekundære funktioner og bogstavtegn.

På computerens tastatur trykkes:

Det gør du således:

[A]

Genvej til .

[F6] A, hvor [F6] er genvej til



Vise menuen TEST.

[F7] A, hvor [F7] er genvejs til



Skrive bogstavet A.

Taster som  og  har ingen tilknyttede alfanumeriske tegn. Genvejene til disse taster findes i tabellen senere i dette emne.

For eksempel er [**Skift**]+[**V**] genvejen til .

Alfanumerisk skrivefunktion for A til og med Z og andre tegn

Når du anvender , skifter tastaturet automatisk til alfanumerisk skrivefunktion, hvor et tryk på [**A**] giver et A og ikke -tasten.

1. Klik på  på TI-SmartView™-skærbilledet eller tryk på [**F7**] på computertastaturet.

Markøren skifter til .

2. Tryk på den pågældende tast på computertastaturet.

Hvis du vil skrive:	Tryk på:
A til og med Z	[A] til og med [Z]
mellemlinje	[mellemrumstast]
: (kolon)	[Skift]+["]:
" (dobbelt anførselstegn)	[Skift]+["]
? (spørgsmålstegn)	[Skift]+["]?
θ (teta)	[3]

Taster uden et tilhørende alfanumerisk tegn fungerer på samme måde som i den normale funktion. For eksempel er [**F1**] stadig en

genvej til .

Når du har skrevet bogstavet, vender tastaturet tilbage til normal funktion.

Bemærk:

- Du låser alfatasten, så du kan skrive alfanumeriske tegn, ved at klikke på  eller trykke på [F6] [F7] på computerens tastatur. Du låser alfatasten op ved at klikke på  eller trykke på [F7] på computerens tastatur.
- I alfa-tilstand giver et tryk på [0] til [9] de samme resultater som at trykke på  til  på den håndholdte. Et tryk på [1] skriver f.eks. Y (det alfanumeriske tegn for ) , ikke 1. Hvis du vil skrive et tal, skal du kontrollere, at tastaturet ikke er i alfanumerisk skrivefunktion. Hvis du for eksempel vil skrive TEST1, skal du enten trykke på:
 - [F7] [T] [F7] [E] [F7] [S] [F7] [T] [1]
 - eller [F6] [F7] [T] [E] [S] [T] [F7] [1].
- Når du bedes indtaste et navn for et program eller en gruppe, låser den håndholdte automatisk alfatasten.
- Alfanumeriske tegn anvendes kun til at skrive tekst. Du kan ikke bruge alfanumeriske tegn til at skrive navne på funktioner. Hvis du for eksempel skriver COS eller FMIN beregnes funktionen ikke. Du skal trykke på den korrekte funktionstast eller vælge funktionen i en menu.

Bemærk: Visse håndholdte har mere end en genvej, men tabellen viser kun de mest enkle Du kan for eksempel også skrive 1 ved at trykke på [Y] (fordi Y er det alfanumeriske tegn for  på regneren). Det er dog meget nemmere at trykke på [1].

Genveje på computertastaturet

Med computertastaturet kan du trykke på de tastesekvenser, der er vist under ikonerne for tasterne på den håndholdte i stedet for at klikke på de pågældende taster på TI-SmartView™-emulatoren. Du kan for eksempel trykke på F1 på computertastaturet i stedet for at

klikke på  på emulatoren for at vise Y= editoren.

 [F1]	 [F2]	 [F3]	 [F4]	 [F5]
 [F6]	 [Shift]+[M]	 [Slet]	 [←]	 [↑]
 [F7]	 [Shift]+[X]	 [Shift]+[S]	 [↓]	 [→]
 [A]	 [B]	 [C]	 [Shift]+[V]	 [Backspace]
 [D]	 [E]	 [F]	 [G]	 [Shift]+[^]
 [I]	 [,]	 [Shift]+[(]	 [Shift]+[)]	 [/]
 [N]	 [7]	 [8]	 [9]	 [Shift]+[*]
 [S]	 [4]	 [5]	 [6]	 [-]

 [X]	 [1]	 [2]	 [3]	 [Shift]+[+]
 [Shift]+[~]	 [0]	 [.]	 [Shift]+[-]	 Indtast

Bemærk: Visse håndholdte har mere end en genvej, men tabellen viser kun de mest enkle Du kan for eksempel også skrive 1 ved at trykke på **[Y]** (fordi Y er det alfanumeriske tegn for **[1]** på den håndholdte). Det er dog meget nemmere at trykke på **[1]**.

Juridiske oplysninger

Oplysninger om TI-produktservice og garanti

Produkt- og serviceoplysninger

Yderligere oplysninger om TI-produktservice fås ved at kontakte TI via e-post eller ved at besøge TI internetadresse.

E-postadresse: ti-cares@ti.com

Internetadresse: education.ti.com

Service og garantioplysninger

Se garantierklæringen, som fulgte med dette produkt, eller kontakt den lokale Texas Instruments forhandler/distributør for at få oplysninger om garantibetingelser, garantiens varighed eller om produktservice.

Indeks

A

åbning af et script 33
Afspilning af et script 30
alfanumerisk skrivefunktion 56

C

CBL 2 og CBR 2 50
CBL/CBR-applikation 50

D

DataMate-applikation 50, 52

E

EasyData-applikation 50
emulator
 indlæse et nyt operativsystem 14
 opdatering af software fra
 Internettet 14
 visningsstørrelse 8
emulatortilstand
 gemme 9
 indlæse 9
 nulstille 10

F

forsinkelser i et script 37
frontplade
 ændre farve 8

G

Gå til top-kommando i et script 40
Gå trinvis gennem et script 34
gemme den håndholdtes data 10
Gemning af en kopi af et script 32
Gemning af et script 31
gendanne 10
gendanne emulatortilstanden 10

H

håndholdt-filer 10, 12
hastighed på script 30

hovedskærmskommando i et script
 40

I

indfangning af et skærbillede 16
indlæse en håndholdt-fil 12
indlæse et nyt operativsystem 14

K

kopiere
 Scripts 32
 scripts til en anden applikation
 43
 skærbilleder til en anden
 applikation 21
 tastetrykhistorikken til en anden
 applikation 24

L

Lukning af et script 33

M

Midlertidig standsning af et script 36
miniaturer
 vise 19

N

Normal genvejsfunktion 58
nulstille emulatortilstanden 10

O

Ofte stillede spørgsmål 53
opdatering af software fra
 Internettet 14
Optagelse af et nyt script 27, 28
overføre data med en tilsluttet
 regner 48

R

redigere et script 4, 40
Rydning af tastetrykhistorikken 24

S

Scripts

- åbne 33
 - afspille 30
 - forsinkelser 37
 - Gå til top 40
 - gå trinvis gennem 34
 - gemme 31
 - gemme en kopi 32
 - Justering af scriptets hastighed 30
 - kopiere 32
 - kopiere til en anden applikation 43
 - lukke 33
 - Optagelse af et nyt script 27
 - pauser 36
 - redigere 40
 - sammenfatning 26
 - scriptrude 27
 - standse 35
 - tekstpunkter 38
 - Tips til optagelse af et script 28
 - vise eller skjule scriptruden 27
- scripts
- placere fælles scripts 44
 - redigere 4
- skærbilleder
- gemme 17
 - grafikformater, du kan gemme i 17
 - indfange 16
 - kopiere til en anden applikation 21

- miniaturer 19
 - navigere blandt 19
 - Tilføj eller fjern en ramme 16
 - vise 18
 - zoome ind og ud 20
- Standsnings af et script 35
- styre en emulator med en håndholdt 45

T

- Tastaturgenvej
- Normal genvejsfunktion 58
- tastaturgenveje
- alfanumerisk skrivefunktion 56
- Tastetrykshistorik
- kopiere til en anden applikation 24
 - rydde 24
 - sammenfatning 22
- tastetrykshistorik
- vise og skjule 6, 23
- tekstpunkter i et script 38
- tilslutte en håndholdt til computeren 46
- Tips til optagelse af et script 28
- tre-funktion
- vise og skjule 6

V

- vise
- emulatorstørrelse 8
 - miniaturer 19
 - skærbilleder 18