

TI-Nspire™ CX II Connect 手冊

重要資訊

除伴隨程式的授權中明確陳述之外，德州儀器概不提供有關任何程式或書籍資料的明示或暗示保證，包括但不限於任何可售性和特別目的適合性的暗示保證，並且僅按「原樣」提供此等資料。無論任何情況，德州儀器皆不負責與購買或使用這類資料有關或所致的任何特殊、附屬、附帶或衍生損害賠償，且無論行動的形式，德州儀器的唯一責任不會超過程式授權中載明的金額。此外，德州儀器不承擔任何種類的賠償責任，不管是否有任何其他當事人因使用這些材料而索賠。

© 2023 Texas Instruments Incorporated

Mac® 和 Windows® 是其各自所有者的商標。

產品實物可能與所提供的圖片資料略有不同。

目錄

TI-Nspire™ CX II Connect 1

TI-Nspire™ CX II Connect 新手入門 1

使用 Google Drive 2

擷取計算機畫面 5

傳輸檔案 5

更新作業系統 8

一般資訊 9

TI-Nspire™ CX II Connect

TI-Nspire™ CX II Connect 是可在電腦與 TI-Nspire™ CX II 圖形計算機之間連接的網路應用程式。它可讓您擷取計算機畫面、傳輸 .tns 檔案到計算機或從計算機傳輸檔案，以及更新計算機上的作業系統。

系統需求

- 主動網際網路連線
- 具備網路 USB 功能
- 存取共用記憶體、檔案和剪貼簿

注：有關最新的硬件、操作系統、瀏覽器和其它要求，請訪問 [產品頁面](#)。

支援的計算機


- TI-Nspire™ CX II
- TI-Nspire™ CX II CAS
- TI-Nspire™ CX II-T
- TI-Nspire™ CX II-T CAS
- TI-Nspire™ CX II-C CAS

TI-Nspire™ CX II Connect 新手入門

1. 開啟相容的瀏覽器。
2. 輸入 nspireconnect.ti.com 至位址列。

如果出現提示，請按一下「**同意並繼續**」以接受 Cookie，然後按一下「**接受**」按鈕以同意 TI 條款和條件。


應用程式載入時會執行相容性檢查。如果發現任何問題，將會顯示頁面以提供需要處理事項的資訊。




3. 載入「開始使用」頁面後，將 TI-Nspire™ CX II 計算機連接至電腦。

注意: 如果您的電腦僅具有 USB-C 連接埠, 您將需要 USB-A 轉接 USB-C 配接器來連接計算機。

- 按一下「**連接到計算機**」。
- 在快顯視窗中, 按一下您的計算機名稱, 然後按一下「**連接**」。



首頁將會開啟並顯示三個可用選項: 螢幕擷取、檔案傳輸和作業系統更新。



在網站上瀏覽

連接計算機後, 有兩個方法可在 TI-Nspire™ CX II Connect 網站上導覽:

- 位於每個頁面左上角的 TI-Nspire™ CX II Connect 標誌, 可連結到首頁
- 連結到每個頁面右上角的每個功能, 首頁和開始使用頁面除外


注意: 如果您的計算機中斷連接然後再重新連接(或連接其他計算機), 系統會將您重新導向至開始使用頁面。

使用 Google Drive


注意: 此為選用功能。如果您透過 Google 登入, TI 不會儲存您的任何使用者資料。

若要使用您的 **Google Drive** 帳戶來儲存螢幕擷取畫面或傳輸 **tns** 檔案：


1. 按一下任何頁面右上角的「**使用 Google 登入**」圖示。




2. 在 **使用 Google 登入** 快顯視窗上，完成登入程序以連接到 **Google Drive**。



3. 當標準 **Google** 帳戶對話方塊出現提示時，勾選該選項的核取方塊，以授予應用程式存取您的 **Google Drive**，以便透過您的電腦傳輸檔案。




成功登入後，登入圖示將具有綠色核取記號，而且可用於登出您的 **Google Drive** 帳戶。




注意: 使用 Google Drive 進行螢幕擷取或檔案傳輸時, 必須先在 Google Drive 中建立您想要使用的資料夾。

正在中斷 TI-Nspire™ CX II 與 Google Drive 的連接


1. 在 Google Drive 中, 按一下設定圖示, 然後選取「設定」。



2. 在「設定」對話方塊中, 按一下「管理應用程式」。
3. 找到清單中的 TI-Nspire CX II Connect 應用程式, 然後按一下「選項 > 中斷與 Drive 的連接」。



4. 在確認對話方塊中, 按一下「中斷連接」。




此時會從清單中移除 TI-Nspire™ CX II Connect 應用程式。

5. 按一下「完成」。

擷取計算機畫面

若要擷取計算機畫面：

1. 導覽至「螢幕擷取」頁面。





2. 按一下「擷取螢幕」按鈕。


會顯示目前的計算機畫面。

注意：若要擷取另一個畫面，請在計算機上進行必要的變更，然後再次按一下「擷取螢幕」按鈕。

3. 按一下以下其中一個按鈕：

 - 將目前畫面複製到電腦剪貼簿，並在其他應用程式中使用此影像。

 - 將目前畫面儲存至您的電腦。


 - 將目前畫面儲存至 Google Drive。

注意：使用 Google Drive 進行螢幕擷取或檔案傳輸時，必須先在 Google Drive 中建立您想要使用的資料夾。

傳輸檔案

若要透過電腦傳輸檔案，請執行下列動作：

1. 瀏覽至「檔案傳輸」頁面。




2. 按一下「從計算機」或「至計算機」，並按照以下對應指示。

注意：只能傳輸 .tns 檔案。不會顯示其他檔案類型。此外，計算機上的檔案必須位於「我的文件」資料夾中，而非子資料夾中。

將檔案從計算機傳輸至電腦

從計算機上的「我的文件」資料夾中選擇要傳送至電腦的檔案。

注意：勾選或取消勾選「選取全部」方塊，以反白顯示或清除選取所有檔案。



若要將檔案傳輸至 Google Drive:

1. 按一下「到 GOOGLE DRIVE」。
2. 按一下要儲存檔案的資料夾，然後按一下「選取」。

注意：使用 Google Drive 進行螢幕擷取或檔案傳輸時，必須先在 Google Drive 中建立您想要使用的資料夾。

注意:如果您要傳輸的檔案已存在 Google Drive 上, 這些檔案將自動覆寫現存檔案。

3. 當**檔案已傳送**清單出現時, 您可以按一下「**傳送更多檔案**」或「**返回**」連結, 選取更多檔案進行傳輸。

將檔案傳輸至電腦:


1. 按一下「**至電腦**」。
2. 按一下要儲存檔案的資料夾, 然後按一下「**選取資料夾**」。
3. 當系統提示您讓網站檢視檔案時, 請按一下「**檢視檔案**」。
4. 當提示將儲存變更到目的地資料夾時, 請按一下「**儲存變更**」。

注意:如果您傳輸的檔案已存在於電腦上, 則會建立檔案的複本, 並在檔案名稱後面加上數字。

5. 當**檔案已傳送**清單出現時, 您可以按一下「**傳送更多檔案**」或「**返回**」連結, 選取更多檔案進行傳輸。

將檔案從電腦傳輸至計算機

1. 按一下「**從 GOOGLE DRIVE**」或「**從電腦**」。



2. 找到並選取要傳輸的檔案。

注意:如果您傳輸計算機上已存在的檔案, 則會在檔案名稱後面加上數字, 以建立檔案的複本。

3. 當**檔案已傳送**清單出現時, 您可以按一下「**傳送更多檔案**」或「**返回**」連結, 選取更多檔案進行傳輸。

注意:如果您傳輸計算機上已存在的檔案,則會在檔案名稱後面加上數字,以建立檔案的複本。

4. 在計算機上,畫面會顯示下列選項的提示:

開啟 - 開啟已傳輸的檔案。

前往 - 開啟「我的文件」資料夾,並反白顯示已傳輸的檔案。

確定 - 清除提示。

注意:如果您傳輸多個檔案,則提示只會套用至最後傳輸的檔案。

更新作業系統

若要更新計算機上的作業系統:

1. 導覽至「作業系統更新」頁面。

應用程式將檢查計算機上的作業系統版本。如果有較新版本可用,系統會提示您更新。



2. 按一下「更新作業系統」按鈕。

更新完成時,將出現確認訊息。

一般資訊

線上說明

education.ti.com/eguide

選擇您的國家/地區以取得更多產品資訊。

連絡 TI 技術支援部門

education.ti.com/ti-cares

選擇您的國家/地區以取得技術和其他支援資源。

服務與保固資訊

education.ti.com/warranty

選擇您的國家/地區，即可瞭解保固期間與條款或產品服務的相關資訊。

這保證不會影響您的法定權利。

Texas Instruments Incorporated

12500 TI Blvd.

Dallas, TX 75243